

## العلاقات المائية للخلايا

- **المقدمة • تركيب الخلية النباتية**
- **مصطلحات العلاقات المائية للخلية**
- **البلزمة • نفاذية الخلية • حركة الماء بين الخلايا • طرق قياس جهد الماء**
- **أمثلة لدى جهد الماء في النبات**

### (٤-١) المقدمة

إن معظم الماء الموجود في النباتات ، عموماً ، يوجد داخل الخلايا - وعلى وجه التحديد يوجد في الفجوات التي تكون في غالبية الخلايا النباتية متميزة وكبيرة ، لذا فإن فهم العلاقات المائية للنبات يتطلب معرفة بتركيب الخلايا وعلاقتها المائية. إن تركيب الخلية النباتية ليس من البساطة بحيث يغطي بالتفصيل في مثل هذه العجلة نظراً لاختلاف الخلايا في الحجم والشكل والوظيفة والمحتوى المائي والنفاذية وغير ذلك من الصفات المميزة والتي يمكن الإلمام بها من الكتب التي تتناولها بالتفصيل ولكن إعطاء لحة عن تركيب الخلية ومكوناتها وخاصة نوع الخلايا الذي له دور كبير في تخزين الماء قد يساعد في فهم العلاقات المائية.

#### (٤) تركيب الخلية النباتية

تكون الفجوات الخلوية - وبالتالي المحتوى المائي - جزءاً كبيراً من أحد أنواع الخلايا النباتية وهي الخلايا البرنسيمية، بعكس الخلايا المتخصصة كالخلايا الموجودة في المناطق الإنسانية (أي الخلايا التي لازالت في طور التميز حيث الفجوات الصغيرة والسيتوبلازم وما به من عضيات ونواة والجدار الخلوي الحيط بكل خلية نباتية تقريباً. إذا فالخلية البرنسيمية تتكون من جدار خلوي رقيق نوعاً ما وطبقة من السيتوبلازم وبه النواة، وطبقة السيتوبلازم هذه تغلف فجوة مركزية كبيرة، وقد أدى استخدام المجهر الإلكتروني إلى إظهار كثير من الصفات والتركيب الدقيقة للخلية ككل ، والشكل التالي (الشكل رقم ١-٤) يمثل رسمًا تخطيطيًا مبسطًا لقطاع في خلية نباتية مثالية وبالطبع ليس هناك خلية مثالية تضم كل هذه المكونات ولكن الرسم وضع كمرشد ليضم مكونات الخلية بصفة عامة. تميز الخلايا النباتية، عموماً، بوجود جدار صلب ، نوعاً ما ، يحد من تمدد الخلية إلى ما لا نهاية وبذاته يحول دون انفجار الخلية عندما تدخل كميات كبيرة من الماء بحيث يسبب هذا الجدار ضغطاً على مكونات الخلية. يتكون الجدار الخلوي الابتدائي من تربسات مواد كربوهيدراتية كالسليلوز وأشباه السليلوز والمواد البكتينية وبعض البروتينات ، وكل هذه المواد يكونها سيتوبلازم الخلية. ويكون الماء أكثر من نصف حجم الجدار الخلوي الابتدائي في الخلايا الصغيرة وغالبية الماء موجودة في فراغات شعرية دقيقة في الجدار الخلوي قطرها يتراوح ما بين واحد وخمسة نانومترات ، والماء في الجدار الخلوي تربطه قوى التشرب أو قوة امتصاص المادة حيث يرتبط إلى أسطح الليفيات السيلولوزية بواسطة الروابط



الشكل رقم (٤-١). رسم تخطيطي لقطع في خلية نباتية "مثالية" لتوضيح العضيات التي توجد، غالباً، في الخلايا النباتية المختلفة.


المصدر: (Milburn, 1979) بتصرف.

المهيدروجينية أو القوي الشعري في الفراغات الدقيقة الأكبر بينها والتي يتراوح قطرها ما بين  $10\text{ }\mu\text{m}$  إلى  $100\text{ }\mu\text{m}$  بحيث قد يصل حجم الماء إلى ما يقارب النصف من حجم الجدار الخلوي الابتدائي. ومع أن الجدار الخلوي صلب نوعاً ما إلا أنه مرن ولذا فإن ضغط الامتلاء (وهو الضغط الناشئ من الداخل على مكونات الخلية من الجدار الخلوي نتيجة لامتلاء الخلية بالماء) يتسبب في كبر الخلايا الصغيرة. بعد تميز الخلايا تقوم الخلية بترسيب مواد إضافية من السيليلوز يتخللها مادة اللجنين على الجانب الداخلي للجدار الخلوي الابتدائي كطبقة أو طبقات أخرى مكونة ما يعرف بالجدار الخلوي الشانوي. هنا تتوقف الخلية عن الكبر في الحجم نظراً لفقد الجدار الخلوي بعض مرoneته ولذا تخذ الخلية شكلها

النهائي تقريباً. مع ذلك لا تفقد الخلية مرونتها كلية ولذا فحجم الخلية يتغير بغير ضغط الامتناء. والجدار الخلوي منفذ للماء والمحاليل إلا في حالة ترسب بعض المواد الدهنية كما في الخلايا الفلينية وأجزاء من جدار الخلية في البشرة الداخلية في الجذر. إن الجدر الخلوي بصفة عامة ليست مصممة بل يوجد بها ثقوب صغيرة فيما بين الخلايا، يخلل هذه الثقوب جزء من السيتوبلازم بقطر يقارب ٠.٢ ميكرومتر ويطلق على مثل هذا التركيب الوصلات البلازمية "البلازموديزماتا" (Plasmodesmata) ووظيفتها ربط سيتوبلازم الخلايا المجاورة مع بعضها البعض بحيث يمكن انتقال المواد الذائبة من خلية إلى أخرى.

يفصل الجدار الخلوي عن السيتوبلازم الغشاء الخلوي وكذلك يفصل السيتوبلازم عن الفجوة غشاء مشابه يطلق عليه غشاء الفجوة Tonoplast. وبالمثل توجد فوائل من هذا النوع بين السيتوبلازم ومعظم مكونات الخلية. وقد دلت الدراسات الأولية على أن جميع المواد الهيدروكربونية التي تذوب في الدهون تنفذ خلال الأغشية الخلوية بسهولة، وكذلك عند معاملة الخلايا بالمواد المذيبة للدهون فإن الغشاء الخلوي يفقد حيويته وبالتالي تفقد الخلية جزءاً من محتوياتها الداخلية والتي لا تفقدتها في الظروف الطبيعية مما يدل على أن الدهون تدخل في تركيب الغشاء الخلوي، وقد أثبتت الدراسات الحديثة ذلك بل حددت الدهون الفوسفاتية وأن الغشاء الخلوي يضم أيضاً ستيرولات وتتشترك البروتينات في تكوين طبقات ذلك الغشاء. ومن دراسات المجهر الإلكتروني يظهر الغشاء الخلوي كخطين متوازيين، وسمك الغشاء يتراوح من ٦ إلى ٨ نانومتر. أما كيفية التركيب فلم يتوصل إلى ذلك أحد ولكن هناك بعض النماذج المقترحة والتي تدرج في القدم والتعقيد ومن أحدها وأكثرها

شمولاً بحيث يغطي معظم الحقائق العلمية المعروفة عن الأغشية الخلوية ما هو موضح بالرسم التخطيطي في الشكل رقم (٤-٢). ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع راجع كوتيك وجاناسيك (Kotyk and Janáček, 1977 م).



الشكل رقم (٤-٢). فنوج يصور تركيب الغشاء الخلوي بناء على معظم المعلومات الحديثة من دراسة الأغشية الخلوية، ويوضح طقنا الدهون الأساسية والبروتينات التركيبية المختلفة، ويلاحظ أن نسبة الأولى تقارب عشرة أضعاف نسبة البروتينات.

.(Kotyk and Janvacek, 1977).

من أهم الصفات المميزة للأغشية الخلوية أنها ذات نفاذية اختيارية بحيث تحكم في دخول وخروج المحاليل.

تدل معظم الدراسات الحديثة على سيتوبلازم الخلايا بأنه أكثر تعقيدا مما كان يظن في السابق ؛ فباستعمال المجهر الإلكتروني تبين أن السيتوبلازم لا يضم النواة والبلاستيدات والميتوكوندريا، فقط، ولكن يضم عددا من العضيات الأخرى مثل جهاز جولي والشبكة الاندوبلازمية والريبيوزومات بجانب جسيمات أخرى وأن معظم هذه العضيات يحاط بغشاء أو غشاءين وهذه العضيات تسبح في السيتوبلازم الذي مختلف في درجة سيلولته ولزوجته

نظراً لما يحويه من مواد تتراوح في البساطة من الأيونات والماء إلى المواد البروتينية (كبعض الإنزيمات). ويوجد الماء في السيتوبلازم في الفراغات الموجودة بين خيوط البروتينات أو مكوناً روابط هيدروجينية مع الروابط الببتيدية. مع أن معظم عضيات الخلية الأخرى الموجودة في السيتوبلازم تكون وحدات منفصلة عن السيتوبلازم بواسطة أغشية ولها علاقاتها المائية إلا أن كمية الماء الموجودة بها من الضالة بحيث يمكن إهمالها عدا الفجوة الخلوية.

يحيط السيتوبلازم بالفجوة (أو الفجوات الخلوية) حيث يفصلهما غشاء مشابه للغشاء الخلوي مع بعض الاختلافات البسيطة مثل زيادة نسبة الدهون وال المجال هنا ليس مناقشة التركيب. تتراوح الفجوات الخلوية، عموماً، في الحجم من فجوات كروية الشكل صغيرة في الخلايا الإنسانية إلى فجوة مركزية كبيرة واحدة في الخلايا البرئيسية حيث تتحل أكثر من ٥٠٪ من حجم الخلية. وبالطبع تنشأ الفجوة الخلوية الكبيرة أثناء التميز من تلامس الفجوات الخلوية الصغيرة. والفجوة تحوي طوراً سائلاً من المواد السكرية والأملاح حيث وجود هذه المواد هو السبب الرئيسي للجهد الأسموزي لهذا السائل والذي يعرف باسم العصير الخلوي. إلى جانب هذه المواد تضم الفجوات مواد أخرى كثيرة ومختلفة مثل الأحماض الأمينية والأميدات والبروتينات والدهون والأصباغ والمواد التنينية وكثير من الصبغات مثل الأنثوسيلانين والأحماض العضوية والبلورات المعدنية وما إلى ذلك. إن بعض هذه المواد قد يساهم في زيادة الجهد الأسموزي للعصير الخلوي إذا كان ذائباً أو ذائباً جزئياً. هذه التشكيلة من المواد تتجمع في الفجوات عن طريق النقل النشط من السيتوبلازم. لذا فعوتها للسيتوبلازم بطيئة أو معدومة إلا في حالات خاصة. وتضم الفجوات الجزء

الأكبر من ماء الخلية النباتية. تعتمد العلاقات المائية للخلية على جهد ومقدار الماء الموجود في تلك الفجوات نظراً لسرعة نفاذية الماء من الفجوة وإليها. وفي الغالب يتراوح الجهد الأسموزي للعصير الخلوي من ٥-٣٠ إلى ٤ ضغطاً جوياً. والعصير الخلوي في الغالب حمضي ورقمه الهيدروجيني ما بين ٤-٦ ولو أن المدى على الجانبين قد يكون أكبر حيث هناك بعض أنواع من الخلايا عصيرها الخلوي ذو رقم هيدروجيني قلوي جداً وبعض الآخر ذو رقم هيدروجيني حمضي جداً ولكن ذلك نادر جداً، فعلى سبيل المثال هناك أحد أنواع من الطحالب تقوم بتركيز حمض الكبريتيك في الفجوة بحيث قد يصل تركيز الحمض إلى ١ عياري.

#### (٤-٣) مصطلحات العلاقات المائية للخلية

إن عدم وجود مصطلحات قياسية في مجال العلاقات المائية يعد عقبة في سبيل الاتصال العلمي بين فروع العلم المهتمة بمثل هذا الموضوع وانعزal فرع كفسيولوجيا النبات عن فروع العلم الأخرى مثل علم التربة والعلوم الفيزيائية باستعمال مصطلحات خاصة وبأسماء متعددة يؤدي إلى إعاقة تقدمه وبالتالي عدم الاستفادة من تجارب الآخرين والتي قد تضفي باستعمالها في مثل هذا المجال ترابطًا أكثر وفهمًا لأليات الخلايا في نموها والذي بدوره يؤدي إلى الاستفادة من هذا الفرع في المجالين البحث والتطبيقي على حد سواء لصالح البشرية وعراوفها.

ولقد شاع في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بين علماء النبات مصطلحات عدة لتعريف مقدرة النبات على امتصاص الماء وبالتالي

حالة الطاقة الحرّة للماء في الخلية، ومن هذه المصطلحات قوة المص (Suction) وقوة امتصاص الماء (Water absorbing power) وحالة الماء في الخلية (Hydrature) ونقص الضغط الانتشاري (Diffusion pressure deficit). والمثل الأخير كان من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً. ويمكن استعمال نقص الضغط الانتشاري كمقاييس للضغط الذي يمكن أن ينتشر به الماء النقي إلى الخلية عندما توضع فيه. وكما سبق في فصل العلاقات المائية للتربة من استعمال المصطلحات الحديثة للعلاقات المائية في التربة باستخدام مصطلح جهد الماء (Water potential) فقد جرى بالمثل في الفترة الأخيرة (بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي) استخدام هذا المصطلح في العلاقات المائية للخلية حيث إن جهد الماء يدل على الخاصية نفسها التي يدل عليها مصطلح نقص الضغط الانتشاري ولكنه ذو دلالة أكبر ومستخدم من قبل عديد من العلماء في فروع مختلفة وبذاته يتحقق وجود المصطلحات القياسية. واستخدام جهد الماء، أيضاً، يساعد في تحليل مكوناته في أجزاء كثيرة من النظام الذي يوجد به ماء سواء أكانت هذه المكونات لجهد الماء الناتجة عن وجود محاليل أو وجود ضغط أو تلاصق إلى غير ذلك من المؤثرات في جهد الماء كما سيرد بعد قليل.

وللتبسيط والشموليّة في فهم هذا المصطلح يستحسن البدء بالبدأ العام وهو الطاقة الحرّة للمادة. وتعُرف الطاقة الحرّة لأية مادة بكمية الطاقة الممكنة لأداء شغل يتطلب بذل طاقة، والماء كغيره من المواد لا ينتقل ضد ممال الطاقة ولذا فانتقال الماء يكون مع ممال الطاقة فاقدا جزءاً من طاقته الحرّة عند تلك الحركة، ويحدث التعادل عندما يعدم ذلك الممال. وهذا معناه أن الماء دائماً ينتقل إلى المناطق التي تكون طاقتها فيها أقل ما يمكن، والجهد الكيميائي لأية

مادة تحت أية ظروف (سواء أكانت تلك المادة نقية أو ذائبة أو كجزء من نظام معقد) هو الطاقة الحرية لكل جزيء جرامي من تلك المادة. من هنا يتبيّن أن الجهد الكيميائي ما هو إلا مقياس للطاقة التي بواسطتها يمكن أن تتفاعل أو تحرّك تلك المادة.

يساوي جهد الماء ( $\mu_w$ ) في أية نظام الجهد الكيميائي للماء النقي الحر  $^{\circ} \mu_w$  معدلاً لتلك القوى التي تؤثّر في جهده الكيميائي في ذلك النظام، فإذا عبر عن تأثير هذه القوى في ضغط الماء البخاري فإن الجهد الكيميائي للماء في ذلك النظام يساوي الجموع الجبّري لهذه المكونات (أو القوى) كما في المعادلة:

$$\mu_w = \mu_w^{\circ} + RT \ln e/e^{\circ}$$

حيث أن R ثابت الغازات (أرج / جزيء / درجة حرارة)  
و T درجة الحرارة المطلقة (كالفن)

و e الضغط البخاري للماء في النظام عند T

و  $e^{\circ}$  الضغط البخاري للماء النقي عند T

وبما أن القيم المطلقة للجهد الكيميائي ليس من السهل قياسها لذا يقاس الفرق بين الحالتين، وتصبح المعادلة السابقة:

$$\mu_w - \mu_w^{\circ} = RT \ln e/e^{\circ}$$

وعندما يصبح الضغط البخاري للماء في أية نظام يساوي الضغط البخاري للماء النقي الحر فإن  $(e/e^{\circ})$  تساوي واحد، وللوجاريتم الطبيعي الواحد يساوي الصفر أي أن  $\ln(e/e^{\circ})$  يساوي صفر، وبالتالي ففرق الجهد في

المعادلة أعلاه يساوي الصفر. وهذا معناه أن جهد الماء النقى (كما في المعادلة الأولى) يساوي الصفر. أما في حالة اختلاف الضغط البخاري في الحالتين فإن النسبة  $(e/e^{\circ})$  أقل من الواحد واللوغاريتم الطبيعي للعدد الأقل من الصفر ذو قيمة سالبة، ولذا فإن جهد الماء في أية نظام عدا الماء النقى الحر أقل من الصفر وهو ذو قيمة سالبة بطبيعة الحال.

ونظرا لأن العوامل السائدة في الخلايا هي الضغط الأسموزي وضغط الامتلاء لذا فمن الممكن تحويل وحدات الطاقة في المعادلة السابقة (وهي أرج / جزء) إلى وحدات ضغط عن طريق القسمة على الحجم الجزيئي الجرامي الجزئي (V) للماء كالتالي :

$$\frac{\mu_w - \mu^{\circ}_w}{V} = \frac{RT \ln e/e^{\circ}}{V}$$

والوحدات هي أرج / سم<sup>٣</sup> وتساوي داين / سم<sup>٢</sup>. والوحدة الأخيرة يمكن تحويلها للوحدات الدولية أو وحدات الضغط الأخرى وهي البار أو الضغوط الجوية حسب العلاقة التالية :

$$1 \text{ ميجاباسكال} = 1 \text{ بار} = 10^6 \text{ داين / سم}^2.$$

إن المعادلة السابقة تعبر عن جهد الماء الذي اصطلح على إعطائه الرمز

ولذا فإن :  $(\Psi_w)$

$$\Psi_w = \frac{\mu_w - \mu^{\circ}_w}{V} = \frac{RT \ln e/e^{\circ}}{V}$$

وهذا معناه أن جهد الماء ( $\Psi_w$ ) يساوي فرق الطاقة الحرية لكل وحدة حجم جزء جرامي للماء في ذلك النظام والماء النقى الحر مقرونة للضغط البخاري في الحالتين وعند درجة الحرارة نفسها.

يتأثر جهد الماء بعدة عوامل تعمل على تغيير الطاقة الحرية للماء أو تغيير الفعالية الكيميائية لجزئيات الماء وبالتالي تؤثر في الضغط البخاري النسبي للماء. من هذه العوامل وجود المواد الذائبة وقوى التجاذب بين المواد وجزئيات الماء (أي التلاصق) وانخفاض درجات الحرارة في النظام وأخيراً وجود الضغط السالب (كالشد في أوعية الخشب) كل هذه العوامل تعمل على انخفاض جهد الماء وهناك عوامل أخرى تعمل على زيادة جهد الماء وهي الارتفاع في درجة حرارة النظام والضغط الجداري للخلايا الممتلئة جزئياً أو كلياً.

بعد هذه المقدمة عن استفاق جهد الماء من الممكن تطبيق جهد الماء على العلاقات المائية للخلية تحت ظروف درجات الحرارة الثابتة. ولفهم فيزياء الماء في النبات فمن الضروري شطر جهد الماء إلى ما يعتقد أنها مكوناته، حيث تتلخص المعادلة لجهد الماء في الخلية بعد الأخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة في الجهد كالتالي :

$$\Psi_{\text{cell}} = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_m$$

حيث : ( $\Psi_{\text{cell}}$ ) هو جهد الماء في الخلية

و( $\Psi_s$ ) الجهد الأسموزي

( $\Psi_p$ ) جهد الضغط

( $\Psi_m$ ) جهد المادة (أي الجهد الناتج عن تجاذب جزيئات الماء والمواد الموجودة في الخلية كالمواد الغروانية والجزيئات العضوية).

ومكونات ( $\Psi_s$ ) و ( $\Psi_m$ ) يمثلان تأثير المواد الذائبة والمواد الغروية في الجهد الكلي وقيمتهما دائماً سالبة بينما ( $\Psi_p$ ) تمثل تأثير جهد الضغط في الجهد

الكلي والقيمة دائماً موجبة إلا في حالة وجود ضغط سالب (أي قوة شد على السائل) كما في أوعية الخشب في حالة النتح المستمر، أما في حالة الضغط الجذري فجهد الضغط موجب القيمة. إن المجموع الجبري لمكونات جهد الماء في الخلية ذو قيمة سالبة إلا في حالة الامتناء التام للخلايا فتصل قيمة الجهد إلى الصفر حيث تتعادل قيم  $(\Psi_s)$  و  $(\Psi_m)$  السالبة مع قيمة  $(\Psi_p)$  الموجبة.

في معظم الخلايا البرنسية تكون قيمة  $(\Psi_m)$  من الصغر بحيث يمكن إهمال قيمتها إلا في حالة الخلايا الإنسانية والأنسجة الجافة، فالنسبة للخلايا ذات الفجوات الكبيرة يصبح جهد الماء في تلك الخلايا كالتالي :

$$\Psi_{cell} = \Psi_s + \Psi_p$$

وبحسب تعريف ماير عام ١٩٤٥ (Meyer, 1945) لـ مصطلح نقص الضغط الانتشاري [Diffusion pressure deficit (DPD)] نجد أن :

$$DPD = OP + TP$$

حيث أن : (OP) هو الضغط الأسموزي (Osmotic pressure) و (TP) هو ضغط الامتناء أو الضغط الهيدروستاتيكي (Turgor pressure) وبمقارنة المعادلين السابقتين فإن :

$$\Psi_s = OP$$

و

$$\Psi_p = TP$$

لذا فإن :


$$\Psi_{cell} = -DPD$$

وعلى العموم فإن جهد الماء للخلية أقل من جهد الماء النقي (والأخير كما سبق يساوي الصفر) أي سالب القيمة بينما نقص الضغط الانتشاري موجب القيمة لتعريفه بأنه نقص، ومن هنا فإن جهد الماء يقل في الخلايا

بازدياد الإجهاد المائي. إن جهد الماء يعد مقياساً للقوة المحركة للماء في أية نظام كالخلايا أو التربة أو حتى من منطقة إلى أخرى في أية نظام.


يستمر دخول الماء من الوسط الخارجي إلى الخلية طالما أن جهد الماء داخل الخلية أقل (أكثـر سالـيـة) من جهد الماء في الوسط الخارجي المحـيط بالـخلـيـة أي أن هناك فرق جهد للماء الداخل إلى الخلية يجعل قيمة ( $\Psi_s$ ) تزداد (أي تصبح أقل سالـيـة) وفي الوقت نفسه تزداد قيمة ( $\Psi_p$ ) ويزداد حجم الخلية للحد الذي تسمح به مرونة الجدار الخلوي وبـذا فـقيـمة جـهـدـ المـاءـ فـيـ الـخـلـيـةـ تـزـدـادـ حتى تصل إلى قيمة جهد الماء في الوسط الخارجي حيث عندها يحدث التعـادـلـ،ـ فإذاـ كـانـ الوـسـطـ الـخـارـجـيـ هـوـ المـاءـ النـقـيـ (ـوـجـهـدـ يـساـويـ الصـفـرـ)ـ فإنـ جـهـدـ مـاءـ الـخـلـيـةـ عـنـ الدـعـالـدـ (ـأـيـ إـذـاـ كـانـتـ الـخـلـيـةـ مـمـتـلـئـةـ)ـ يـساـويـ الصـفـرـ،ـ ولوـ كـانـ الـوـسـطـ الـخـارـجـيـ مـحـلـلـوـلـ فـيـنـ التـعـادـلـ يـحـدـثـ قـبـلـ الـوصـولـ إـلـىـ حـالـةـ الـامـتـلـاءـ أـيـ قـبـلـ أـنـ تـصـلـ الـخـلـيـةـ إـلـىـ أـكـبـرـ حـجـمـ عـكـنـ تـسـمـحـ بـهـ مـرـوـنـةـ الـجـدـارـ الـخـلـوـيـ.ـ منـ هـنـاـ يـتـبـيـنـ أـنـ هـنـاكـ عـامـلاـ آخـرـ فـيـ الـعـلـاقـاتـ الـمـائـيـةـ،ـ أـلـاـ وـهـوـ تـغـيـيرـ حـجـمـ الـخـلـيـةـ بـتـغـيـيرـ جـهـدـ الـامـتـلـاءـ،ـ وـهـذـاـ التـأـثـيرـ يـتـضـعـ منـ الـعـلـاقـةـ الـمـرـسـومـةـ فـيـ الشـكـلـ رـقـمـ (ـ٤ـ-ـ٣ـ)ـ حـيـثـ يـتـبـيـنـ مـنـ الشـكـلـ أـنـهـ عـنـدـمـاـ تـسـاـوىـ قـيمـ ( $\Psi_s$ )ـ وـ ( $\Psi_p$ )ـ يـكـونـ جـهـدـ الـمـاءـ صـفـرـاـ وـتـكـوـنـ الـخـلـيـةـ مـمـتـلـئـةـ تـامـاـ وـكـذـلـكـ عـنـدـمـاـ يـكـونـ جـهـدـ الضـغـطـ ( $\Psi_p$ )ـ يـساـويـ صـفـرـاـ (ـفـيـمـاـ يـعـرـفـ بـالـبـلـزـمـةـ الـابـدـائـيـةـ)ـ تـكـوـنـ الـخـلـيـةـ مـتـرـهـلةـ وـالـجـهـدـ الـأـسـمـوزـيـ ( $\Psi_s$ )ـ يـساـويـ جـهـدـ الـمـاءـ.

ومن الأمثلة على ذلك ما قام به العالم كلارك Clark, 1956 م عند دراسته لأعناق أوراق نبات تباع الشمس كما هو موضح في الشكل التالي رقم (٤-٤).



الشكل رقم (٤-٣). العلاقة بين حجم الخلية والجهد الأسموزي وجهد الضغط والجهد الكلي. يلاحظ التغير الكبير في العلاقات المائية مع التغير الضئيل في حجم الخلية.

المصدر: (Kramer, 1969) بتصرف.



الشكل رقم (٤-٤). تغير الجهد الأسموزي والجهد الكلي وجهد الضغط مع تغير حجم البروتوبلاست النسيي لأنعاق أوراق نبات تباع الشمس.

المصدر: (Redrawn from Levitt, 1969, After Clark, 1956).

يلاحظ في الشكل السابق أن الكميتين الجهد الكلي والجهد الأسموزي تزداد قيمهما معاً بازدياد حجم البروتوبلاست النسيي ولذا فعند أية نقطة فإنه يمكن تطبيق المعادلة :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$$


وكمثال لذلك يبين الجدول التالي (الجدول رقم ٤-٤) تلك العلاقة.

**الجدول رقم (٤-٤).** العلاقة بين حجم البروتوبلاست النسيي مع معاملات العلاقات المائية لأنعاق أوراق نبات عباد الشمس.

جهد الضغط (ميجاباسكال)	الجهد الأسموزي (-ميجاباسكال)	الجهد الكلي (-ميجاباسكال)	حجم البروتوبلاست النسيي
صفر	١,٦	١,٦	٠,٩
٠,٣	١,٣	١,٠	١,١
٠,٦	١,٢٧	٠,٦٧	١,١٥
١,١٧	١,١٧	صفر	١,٢٥

هناك بعض الانتقادات على الشكلين السابقين (الشكل رقم ٣-٤ والشكل رقم ٤-٤) بأنه قد جرى تمثيل القيم السالبة (الجهد الكلي والجهد الأسموزي) على المنحنى نفسه للقيم الوجبة (جهد الضغط) وكذلك إهمال التخفيض عند دخول الماء إلى الخلية ، لذا قام العالم النمساوي هوفرلر بوضع منحنى (الشكل رقم ٤-٥) يصف التغيرات في الجهد الكلي والأسموزي والضغط مع تغير الحجم النسيي للخلية بافتراض امتصاص الماء فقط ، وهذا يعطي صورة أفضل للعلاقات المائية للخلية غير الإنسانية وكذلك أساساً للمعادلة :

$$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$$



الشكل رقم (٤-٥). رسم هوفر، يوضح مكونات جهد الماء مع حجم الخلية النسبي. حسب منحنى الجهد الأسموزي كمنحنى تخفيف، أما منحنى الضغط فهو عشوائي لكنه يوضح الحقيقة في ازدياد الضغط داخل الخلية عند دخول الماء، أما الجهد الكلي فحسب من المجموع الجبري لمكونيه.

المصدر: (Salisbury and Ross, 1992).


تجدر الإشارة أخيراً إلى أن عملية شطر جهد الماء في النبات ككل أظهرت بعض الشكوك عند الباحثين في هذا المجال حيث إن جهد الماء وشطره إلى مكوناته ينطبق في الحقيقة على طور واحد كالجدار الخلوي أو البروتوبلازم أو الفجوة أو التربة وليس على نسيج متكملاً إلا في حالة التعادل التام. أما في

غير ذلك فمن السهولة بمكان الوقع في خطأ فادح عند تقدير قيم أحد مكونات جهد الماء ولزيادة من المناقشة عن وجهة النظر هذه راجع دانتي (Dainty, 1976 م).

#### (٤-٤) البذمة


تعد ظاهرة البذمة للخلايا النباتية من أكثر الظواهر استغلالاً في دراسة العلاقات المائية والنفاذية. تكون الخلية من نظام يحوي محلولاً مائياً (العصير الخلوي) ومحدوها بغشاء منفذ للماء لذا فإنّه إذا غمرت تلك الخلية في محلول مائي وتحت الظروف الطبيعية فهناك ثلاثة احتمالات، إما أن يدخل الماء إلى الخلية وإما أن يخرج منها وإنما يكون في حالة تعايش (أي أن محصلة دخول وخروج الماء تساوي الصفر). ويحدد إحدى هذه الحالات، محلول الخارجي الذي يمكن التحكم فيه، أي أنه عند استعمال محلول جهده الأسموزي ( $\Psi$ ) يساوي الجهد الأسموزي للعصير الخلوي فإن الخلية ستبدو طبيعية، وفي هذه الحالة يوصف محلول الخارجي بالنسبة للخلية بأنه محلول متعادل الأسموزية (Isotonic solution)، بينما الخلية قد تكون متراهلة (Flaccid). والحالة الثانية هي عندما تغمر الخلية في محلول جهده الأسموزي أعلى (١-١ ميجاباسكال على سبيل المثال) من الجهد الأسموزي للعصير الخلوي (٢-٢ ميجاباسكال على سبيل المثال) فالماء سيتنقل من محلول إلى الخلية حتى يحدث التعادل وفي هذه الحالة يوصف محلول الخارجي بالنسبة للخلية بأنه محلول منخفض الأسموزية (Hypotonic solution) بينما الخلية تكون في حالة امتلاء تام (Turgid). والحالة الأخيرة هي عند غمر الخلية في محلول جهده الأسموزي أقل (٥-٥ ميجاباسكال على سبيل المثال) من الجهد

الأسموزي للعصير الخلوي (-١ ميجاباسكال على سبيل المثال) فالماء سينتقل من الخلية إلى المحلول الخارجي وفي هذه الحالة يوصف المحلول الخارجي بالنسبة للخلية بأنه محلول عالي الأسموزية (Hypertonic solution) بينما الخلية ستصبح مبلزمة (Plasmolysed). من المستحسن التنويه بأن المصطلحات المذكورة والتي تصف المحلول الخارجي بأنها من المصطلحات القديمة وقد تسبب بعض الالتباس بدلولها اللغوي عند مقارنتها بالمصطلحات الحديثة لذا يجب التفكير بأن المصطلحات الحديثة تقتربن بالذيب (الماء) وليس المذاب فعند ذكر محلول جهده الأسموزي عالي فالمقصود به أنه محلول مخفف من مادة الماء ولذا فجهده عالي والماء ينتقل من الجهد العالى إلى الجهد المنخفض. ولتوسيع الحالات انظر الشكل رقم (٦-٤).



الشكل رقم (٦-٤). رسم تخطيطي لنظر الخلية في المحلول المختلفة. أ- الخلية في محلول منخفض الأسموزية (أي أن الجهد الأسموزي داخل الخلية أقل من الجهد الأسموزي للمحلول) فالماء ينتقل إلى الخلية حتى تنتهي. ب- الخلية في محلول متساو الأسموزية (أي الجهد الأسموزي داخل الخلية يساوي الجهد الأسموزي للمحلول) فمحصلة حركة الماء تساوي الصفر. ج- الخلية في محلول عالي الأسموزية (الجهد الأسموزي داخل الخلية أكبر من الجهد الأسموزي للمحلول) فالماء ينتقل من الخلية إلى المحلول مما يسبب البلزمه للخلية.

من المعروف أن البلزمه قلما تحدث في الطبيعة ولكن عندما تبلزم الخلية تحت الظروف المعملية فإن محتويات الخلية تنكمش وتبدأ في الانحسار عن الجدار الخلوي حيث ينبع عن ذلك تكسير للروابط (الوصلات) البلازمية بين الخلايا المجاورة والمعروفة باسم (Plasmodesmata) وفي النهاية تظهر أشكال متعددة من أنواع البلزمه كما في الشكل رقم (٤-٧). ومن الملاحظات المبدئية قبل ظهور هذه الأشكال أنه عند غمر الخلية في محلول جهده المائي منخفض فإن الماء يبدأ في الخروج من الخلية وقد يسبب تعرضاً بسيطاً للجدار الخلوي بسبب وجود الوصلات البلازمية أي يبدأ تكون ضغط امتلاء سالب حتى تتغلب صلابة الجدار الخلوي على ذلك الضغط وعندها يبدأ البروتوبلازم بالانفصال عن الجدار وهذا ما يعرف بالبلزمه المؤقتة (Incipient plasmolysis). بعد ذلك يزداد تقلص الفجوة نتيجة لفقدانها لمزيد من الماء حتى يتعادل جهد الماء في الداخل مع ذلك في الخارج، أي أن الجهد الأسموزي للعصير الخلوي يتساوى مع الجهد الأسموزي للمحلول الخارجي أو يقارب ، والفرق بين الاثنين هو أن الجهد الأسموزي للعصير الخلوي بعد التعادل أقل نظراً لوجود السيتوبلازم وما يسببه من ضغط على محتويات الفجوة ، وهذا الضغط يعرف باسم ضغط السيتوبلازم والذي لم تقدر قيمته حتى الآن في النبات كما قدر ضغط السيتوبلازم في خلايا الدم الحمراء بنحو ٢ مم من الماء (٣٠٠٠٠ ميجاباسكال). من هنا يتضح عدم صحة الافتراض الأساسي في استعمال ظاهرة البلزمه من أن الضغط لا يختلف خارج وداخل الخلية في الفجوة ، أي الافتراض بأن جهد الضغط يساوي الصفر.



الشكل رقم (٤-٧). أشكال البلزمه المختلفة: أ—بلزمه محدبة. ب—بلزمه مقعرة. ج—بلزمه قلنساوية (تحتله عن المدببة في كون السيتوبلازم أكبر عند الأطراف). د—تضيق الفجوة، وهو نوعان، تضيق فجوي عندما يكون التكوين بين الفجوة والجدار الخلوي حيا، وإن كان ميتا، فالبلزمه لغشاء الفجوة. ه—بلزمه خلايا البشرة الداخلية حيث يوجد شريط كاسبار. و—بلزمه خلايا من ورقة إحدى الحزاكيات حيث يتبع تضيق السيتوبلازم من جهة العرق الوسطي. ز—بلزمه خلايا محطة بقعة مبرقشة (المطقة المظللة).

.المصدر: (Bennet-Clark, 1959)

تشابه البلزمه الذبول في كونهما عمليتا فقد للماء إلا أنه في حالة البلزمه فإن المحلول الخارجي يلأ الحيز بين الجدار الخلوي والبروتوبلازم المنكمش ولكن في حالة الذبول لا يستطيع الهواء الدخول لظاهرة التوتر السطحي في فراغات الجدار الخلوي. من هنا تظهر أهمية اختيار نوع الذائب في المحلول الخارجي لإظهار البلزمه، حيث لو استخدم مذاب ينفذ عبر الغشاء الخلوي وغشاء الفجوة بالمعدل نفسه الذي ينفذ به الماء أو يقاربه فإن البلزمه لا تحدث. فمثلا باستخدام الكحول (ميثانول أو ايثانول) فإنه ينفذ بسرعة ويخثر المواد البروتينية في السيتوبلازم، أما عند استخدام مادة اليوريا الميثيلية (Methylurea) فإن البلزمه تحدث وتعود الخلية إلى حالتها الطبيعية بسرعة لأن معدل نفاذيتها عال جدا. في العادة يستعمل السكروز نظرا لأن معدل نفاذيته بطيء بالمقارنة بالماء ولكن هضم السكروز بواسطة الخلية جعل سكر المانitol (Mannitol) أكثر استخداما، وعلى العموم فإنه عند اختيار المذاب يفضل مراعاة القاعدة العامة من أنه كلما كانت الكتلة الجزئية لذلك المذاب صغيرة كلما كان معدل نفاذها كبيرا لأن الكتلة تدل على أبعاد ذلك الجزيء الذي سينفذ عبر الغشاء الخلوي حيث كلما صغر الجزيء كلما كان معدل نفاذة أكبر، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ذوبان المذاب في الدهون نظرا لاشتمال الغشاء الخلوي على دهون.

من المعتقد أن الطريقة التي يتقلص بها بروتوبلازم الخلية أثناء البلزمه تدل على لزوجة سيتوبلازم الخلية، فالبلزمه المدببة (Convex plasmolysis) تدل على انخفاض في لزوجة السيتوبلازم وهذا النوع من البلزمه يتكون عادة عند استخدام ثيوسيانات البوتاسيوم (KSCN) أو نترات البوتاسيوم كمحاليل

للبلزمه. والبلزمه المقعرة تدل على ارتفاع في لزوجة سيتوبلازم الخلية، وغالباً هذا النوع من البلزمه يتكون باستعمال أملاح كاتيونات ثنائية مثل كلوريد الكالسيوم ك محلول للبلزمه. أما استعمال محليل أملاح كاتيونات ثلاثية التكافؤ فقلما تحدث البلزمه بل الخلية بكاملها تتقلص بما في ذلك الجدار الخلوي ويحدث ما يعرف بظاهرة (Cytorrhysis) وقد لوحظ مثل ذلك في الأوراق الذابلة حيث لا تتبلزم الخلايا بل يحدث اختلال في انتظام السيتوبلازم وتنهار قوة شد الجدار الخلوي. وثمة عامل آخر في عمليةبقاء البروتوبلازم ملتصقا بالجدار الخلوي وهو كون جزء من الجدار الخلوي غير منفذ للماء كما في حالة البشرة الداخلية ووجود شريط كاسبار أو عندما يحدث جرح أو تبرقش لبعض الخلايا يلاحظ في كلا الحالتين بقاء البروتوبلازم ملتصقا بالجدار الخلوي المجاور للتبرقش. وتفسير ذلك المتحمل هو عدم نفاذية الجدار الخلوي.

هناك نوع من البلزمه والمسمى تقلص الفجوة المعلومات عنه في عالم النبات قليلة لكنه معروف في عالم الحيوان والاعتقاد العام هو أن التشابه بين العالمين وارد (Benenet-Clark, 1959).

إن أشكال البلزمه المذكورة في الشكل السابق ليست هي الوحيدة بل هناك أنواع من البلزمه غير العادية والتي يسببها وجود بعض المواد مكونة ما يُعرف بالبلزمه الكاذبة ولكن آليتها غير معروفة حتى الآن.

تبقي الخلايا المبلزمه حية لفترة طويلة ويفقد شكل البلزمه إذا بقيت الخلايا في محلول فترة طويلة، أي أن البلزمه حالة مؤقتة نظر الدخول المواد الذائية إلى الداخل مؤدية إلى انعدام ممال جهد الماء، أما إذا غمرت الخلية المبلزمه في محلول ذي جهد أسموزي عالي (منخفض الأسموزية) فإن الخلية

تعود إلى حالتها الطبيعية ببطء دون حدوث أضرار بالغة ولكن درجة الامتلاء التي تصل إليها تكون أقل بطبيعة الحال كما سبق ذكره.

وما يجدر ذكره مرة أخرى أن البلزمه قلما تحدث في الطبيعة وحتى النباتات التي تنمو في بيئات محاليل تربتها يتوقع أن تحدث بلزمه حيث تلك المحاليل منخفضة جداً في الجهد الأسموزي مثل ماء البحر، فإن البلزمه لا تحدث في خلايا جذور تلك النباتات لأن مثل هذه الجذور وعلى وجه الدقة خلاياها ذات عصير خلوي مركز كما هو معروف في نبات (*Atriplex sp.*) النامي على شاطئ بحيرة مالحة حيث وصل الجهد الأسموزي للعصير الخلوي لقيمة - ٢٠,٢ ميجاباسكال.

#### (٤-٥) نفاذية الخلية

في موضوع سابق ذكر تركيب الغشاء الخلوي بصفة عامة ومن المعروف أن أهم خاصية للخلايا الحية هي مقدرتها على الاحتفاظ بعدد كبير وتركيز عالي من المواد الذائبة رغم أنها تنمو في بيئات تركيز تلك المواد فيها قليل، فمثلاً قد يصل تركيز بعض الأيونات في الخلايا النباتية إلى عشرة أمثال أو أكثر من تركيزها في الأرض التي تثبت فيها جذورها، وهذا ما عرف بظاهرة التراكم، وهذه الظاهرة تتطلب وجود حاجز غير منفذ نسبياً لخروج تلك المواد من منطقة تركيزها العالية - الخلية - ويطلب أيضاً آلية نشطة للعمل على نقل تلك المادة من منطقة تركيزها المنخفض إلى منطقة تركيزها العالى حيث إن الانتقال في هذه الحالة ضد ممال الطاقة، أي لابد من بذل طاقة للتغلب على هذا المmal. وال الحاجز المعنى هنا هو الأغشية الخلوية والطاقة المستخدمة

إحيائياً، أي الطاقة الناتجة عن التنفس. وتجدر الإشارة إلى أن الأغشية الخلوية تعمل على الإقلال من دخول الماء غير المرغوب فيها وتسمح للمواد المهمة للخلية بال النفاذ عبرها آي أن الأغشية ذات نفاذية اختيارية.

والنفاذية خاصة مميزة للأغشية الخلوية وليس للمواد المارة عبرها، وتعرف النفاذية بأنها مقلوب المقاومة أي معدل الحركة عبر الغشاء تحت تأثير قوة حركة معينة. وهذا يعني أن أي تقييم كمياً لنفاذية الغشاء الخلوي لأية مادة يتطلب معرفة تامة بالقوة الحركة لهذا الانتقال وحجم المادة المتنقلة في وحدة الزمن أي كمية المادة المتنقلة عبر وحدة المساحة من مقطع الغشاء في وحدة الزمن، وبالنسبة للانتشار غير النشط فيعبر عنه قانون الانتشار أو قانون فيك (Fick's law) والذي ستجري مناقشته لاحقاً ومثل هذا يتطلب معرفة التركيز على جانبي الغشاء ومساحة سطح الغشاء والتغير في الزمن، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للخلايا الحية للتعديل السابق. وعلى أية حال، فالمواد تختلف في نفاذتها عبر الأغشية، أيضاً، فإن الأغشية كالغشاء الخلوي والأغشية المحيطة بالعصبيات والفجوة كلها ذات نفاذية اختيارية. على أية حال فإنه طبقاً لنظرية الديناميكا الحرارية غير العكسية فقد اشتقت المعادلات الخاصة التي تبين حركة الماء بين أي نظامين [راجع دانتي (Dainty, 1963)، وسلاطير ١٩٦٧ م (Slatyer, 1967) لمزيد من المعلومات] والمعادلة العامة كالتالي :

$$J_V = -L_p \Delta \Psi$$

حيث ( $J_V$ ) تدل على حجم الماء المتذبذب (سم³ سم⁻² ثانية⁻¹) أي عدد السنتيمترات المكعبة المتذبذبة عبر واحد سنتيمتر³ من سطح الغشاء في الثانية.

و ( $L_p$ ) ثابت يعبر عن النفاذية أو المعامل الهيدروليكي أو التوصيلية الهيدروليكيّة (غير التوصيل الهيدروليكي للتربة السابق ذكره) والوحدة (سم. ثانية<sup>-١</sup>). ضغط جوي<sup>-١</sup>). وفي الحقيقة عند دراسة الخلية أو النسيج فإن القيمة تمثل كل الحواجز التي قد ت العمل على إعاقة حركة الماء مثل الجدار الخلوي والغشاء الخلوي والسيتوبلازم وغشاء الفجوة على التوالي. و ( $\Delta\Psi$ ) فرق جهد الماء على طرفي الغشاء (ميجاباسكال).

تنطبق المعادلة السابقة فيما لو كان تدفق الماء لوحده تحت تأثير فرق الجهد ولكن الحقيقة إن الماء يعبر الغشاء في الوقت نفسه الذي تعبّره غيره من الحالات، لذا فهناك عوامل أخرى تؤثر على القوة (أي فرق جهد الماء) يجبأخذها في الحسبان ومنها معامل الإرجاع ( $\sigma$ ) أو الانعكاس (Reflection coefficient) وأحياناً يسمى معامل الاختيارية (Selectivity coefficient) ومعامل آخر هو معامل مرونة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ). آخر

ينطبق معامل الإرجاع على جزء المواد الذائبة الداخلة عبر الغشاء لذا يمكن اعتبار الجهد الأسموزي مكوناً من شقين، جزء ينفذ عبر الغشاء ( $\Psi_s$ <sub>p</sub>) وجزء لا ينفذ ( $\Psi_{s\ imp}$ ) لذا فعند التعويض عن فرق جهد الماء في المعادلة السابقة وإدخال هذا المعامل نحصل على المعادلة التالية :

$$J_V = -L_p (\Delta\Psi_p + \Delta\Psi_{s\ p} + \Delta\Psi_{s\ imp} + \Delta\Psi_m)$$

حيث : ( $\Delta\Psi_p$ ) فرق جهد الضغط

و ( $\Delta\Psi_{s\ imp}$ ) فرق الجهد الأسموزي للمواد غير النافذة عبر الغشاء

و ( $\Delta\Psi_{s\ p}$ ) فرق الجهد الأسموزي للمواد النافذة عبر الغشاء

و  $(\Delta\Psi_m)$  فرق جهد المادة.

وبقية الرموز كما سبق.

إن معامل الإرجاع (أو الاختيارية) يختلف من مادة لأخرى والجدول رقم (٤-٢) يعطي مثلاً لذلك.

أما النباتات الراقية فالقيم يعتقد أنها متشابهة في التدرج فقط ولكن تختلف في المقدار (Steudle and Zimmermann, 1974).

الجدول رقم (٤-٢). معامل الإرجاع (الاختيارية) لبعض الحالات غير المناسبة للخلايا الطحلية

. (Steudle and Zimmermann, 1974)


<i>Chara cordallina</i>	<i>Nitella translucens</i>	<i>Valonia utricularis</i>	<i>Nitella flexilis</i>	المادة
—	—	١	٠,٩٧	السكروز
—	—	١,٩٥	٠,٩٦	الجلوكوز
—	—	٠,٨١	٠,٨٠	الجلسيرون
—	—	٠,٧٩	٠,٩١	أستأميد
١	١	٠,٧٦	٠,٩١	يوريا
١	١	—	٠,٧٩	فورماميد
١	١	—	٠,٩٤	إيشيلين جليكول
—	٠,٢٧	—	٠,٣٥	أيزوبروبانول
٠,٢٢	٠,١٦	—	٠,١٧	ن-بروبانول
٠,٢٧	٠,٢٩	—	٠,٣٤	إيثانول
٠,٣٠	٠,٢٥	—	٠,٣١	ميثانول

والمعامل الآخر وهو معامل مرنة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ) والذي يتصرف بوحدات الضغط حيث يتحكم في مدى تغير جهد الماء مع حجم الخلية، ومن

هنا فإن هذا المعامل يعتمد على ضغط الامتداء حيث قيمة هذا المعامل منخفضة عند ضغط امتداء من صفر إلى ٢ ، بينما تتراوح قيمة هذا المعامل من ٥٠ إلى عدة مئات من الضغوط الجوية عندما تكون الخلايا ممتلئة تماماً وذلك حسب نوع النبات أو الخلايا المدرستة.

هناك عدة عوامل تؤثر في النفاذية ، ونفاذية الماء إلى داخل الخلية لا تحدده فقط نفاذية الغشاء الخلوي ولو أنه في أغلب الحالات يكون الجزء الأكبر من المقاومة الكلية لتدفق الماء . ومن الأمور الواضحة أن الخلايا التي تكون لها جدر خلوي ثانوية بما فيها من مواد لجنينية ومواد شمعية فالجدر في هذه الحالة هي العيقة لتدفق الماء ، على العموم تتأثر نفاذية الأغشية الخلوية بالعديد من المواد والمعاملات المختلفة التي تؤثر بطريقة مباشرة عن طريق التأثير في تركيب الغشاء أو تؤثر بطريقة غير مباشرة في أيض الخلية . ومن الأمثلة على ذلك أن التراكيز المختلفة لكثير من المواد السامة والتي قد تسبب تأثيراً غير عكسي في البروتوبلازم تقلل من نفاذية الخلية أو الأنسجة للماء كما في الشكل رقم (٨-٤).


والجدير بالذكر أن العالمين جلينكا ورلينهولد ١٩٦٤ م (Glinka and Reinhold, 1964) قد لاحظاً ما يشابه ذلك باستعمال مادة الكلوروفورم (Chloroform) عند تركيز  $2 \times 10^{-2}$  جزيئي بالمقارنة بتركيز  $5 \times 10^{-2}$  جزيئي والتفسير المحتمل أنه عند التركيز المنخفض فإن الكلوروفورم يقلل من النشاط الأيضي ولكن غير ذلك قد يؤثر في تركيب الغشاء بحيث تزداد نفاذيته ، وفي هذا الصدد فإن المواد المذيبة لدهون الغشاء الخلوي مثل بخار البنزين والأيثر والكلوروفورم تعمل على زيادة نفاذية الغشاء الخلوي للماء



الشكل رقم (٤-٨). تأثير التراكيز المختلفة لخالات فينيل الزئبق (Phenylmercuric acetate) رقم (١) و (Carbonylcyanide m-chlorophenyl hydrazone) رقم (٢) في نفاذية الماء المشع عبر جذر نبات الذرة، حيث تقل النفاذية مع زيادة التركيز إلا أنه بعد تركيز معين تزداد النفاذية نتيجة لإصابة العشاء.  
المصدر: (Woolley, 1965).

عند استعمالها بتراكيز مناسبة. أما مبطيات التنفس ونقص الأكسجين ودرجات الحرارة المنخفضة غالبا ذات تأثير ملحوظ في تحفيض النفاذية وبصفة عكssية وكمثل لذلك الشكل رقم (٩-٤) حيث يتبيّن تأثير ثاني أكسيد الكربون في كمية الماء المتتصّبة بواسطة قطع من السويقية الجينية العليا لبادرة تباع الشمس.


من المعروف أن التراكيز المخففة لكثير من الأيونات تؤثر في نفاذية الغشاء الخلوي، ومن المحتمل أن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على كيفية تأثير هذه الأيونات في تغيير الجزء البروتيني للغشاء. ويأتي في الدرجة الأولى أيون



الشكل رقم (٤-٩). تأثير ثاني أكسيد الكربون في امتصاص الماء بواسطة قطع من السوبيقة الجينية السفلية لنباتات بتابع الشمس، والتأثير عكسي كما يتضح من الرسم. الدوائر المصمتة (●) في غياب ثاني أكسيد الكربون والمفتوحة (O) في وجوده.

المصدر: (Glinka and Reinhold, 1964).

الكالسيوم الذي يعتبر مهما لبقاء تركيب الغشاء الخلوي وفعاليته من حيث عملية امتصاص الأيونات ولو أن أيون الكالسيوم يخفيض عملية امتصاص الماء بينما أيون الصوديوم والبوتاسيوم يزيدان من ذلك. وكمثال لتأثير بعض الأيونات فالشكل رقم (٤-١٠) يوضح تأثير بعض الأيونات الأحادية طبقاً لرقم تميّز الأيونات مما قد يدل على أنها ذات تأثير في تشكيل البروتينات في الغشاء.



الشكل رقم (٤-١٠). تأثير الأيونات الأحادية (الصوديوم واللithيوم والبوتاسيوم) في نسبة امتصاص الماء بواسطة جذور نبات الفاصوليا لكل وحدة (١ سم من ضغط الرقب) زيادة في الضغط على مقطع الساق.

المصدر: (Kuiper, 1963).

والإجهاد المائي عامل مهم سيجري الحديث عنه في فصل آخر. أما تأثير الضوء في حد ذاته في نفاذية الغشاء الخلوي فلم تتضح بعد مع أن هناك بعض البحوث التي تشير إلى تأثيره بطريقة غير مباشرة عن طريق تأثير الضوء في بعض العمليات الأخرى والمرتبطة بامتصاص الأيونات.

### تقدير النفاذية

معظم الطرق المستعملة لتقدير نفاذية الماء ( $L_p$ ) للخلية تعتمد على العلاقة التالية :

$$J_V = -L_p \Delta \Psi = -L_p (\Delta \Psi_s = \Delta \Psi_p)$$


ومن هذه الطرق :

١) طريقة البلزمه : وهي من أكثر اطرق شيوعا حيث توضع الخلايا أو النسيج في محلول حتى يحدث التعادل ثم تنقل إلى محلول آخر مختلف التركيز حتى يحدث التعادل ، بعدها يحسب الفرق في حجم الخلايا أو النسيج وتطبق المعادلة السابقة حيث ( $J_V$ ) و ( $\Delta \Psi_p$ ) تعتبران صفراء . ومن عيوب هذه الطريقة اختلاف الغشاء الخلوي بين الخلايا المبلزمة والخلايا العاديّة المتباينة وكذلك صعوبة قياس التغير في الحجم دون أخطاء .

٢) طريقة الأسموزية عبر الخلية (Transcellular osmosis) حيث يتم قياس نفاذية الغشاء الخلوي للخلايا الكبيرة لبعض الطحالب وتمثل في وضع الخلية بين حيزين أحدهما به أنبوبة شعرية والأخر به محلول (سكري مثلا) كما في الرسم (الشكل رقم ٤-١١).

والأنبوبة الشعرية بها فقاعة هوائية بحيث عند تحركها يمكن قياس أي تغير في الحجم ، ومن الأمور التي يجب مراعاتها أن محلول يجب أن يكون مخففا بحيث لا يسبب بلزمة وأن تكون درجة الحرارة ثابتة (يغمر الجهاز في حمام مائي) وبذاء إن الخلية تقوم مقام الغشاء شبه المنفذ (ينفذ الماء ولا ينفذ المذاب) . وبحساب مساحة الخلية يمكن تطبيق المعادلة التالية لقياس ( $L_p$ ) .

$$J_V = -L_p \frac{A_1 A_2}{A_1 + A_2} \Delta \Psi_s$$



الشكل رقم (١١-٤). رسم تخطيطي لمقطع في جهاز قياس النفاذية أو التوصيلية الهيدروليكيّة خلية طحلب (*Nitella sp.*) بواسطة الأسموزية عبر الخلية. يمكن تغيير معدل النفاذية للماء عن طريق تغيير تركيز السكروز في الحيز الذي على اليسار.

.المصدر (Dainty and Ginzburg, 1964)

حيث ( $J_v$ ) معدل تدفق الماء كما يقاس من الأنبوة الشعرية

( $A_1$ ) مساحة الخلية في إحدى حجيرات الجهاز

( $A_2$ ) مساحة الخلية في الحجيرة الثانية

( $\Delta\Psi_s$ ) فرق الجهد الأسموزي

[٣] طريقة تدفق الماء المشع : وتعتمد على قياس النفاذية الانتشارية [

( $P_d$ )  $\text{Diffusional permeability}$ , عندما تكون الخلية في حالة تعادل مع البيئة

الخارجية ومن ثم إضافة ماء يحوي النظير الهيدروجيني المشع ( $\text{Tritium}$ ) ومن

ثم متابعة معدل انتقال الماء المشع إلى داخل الخلية ، من الناحية العملية من

الأسهل وضع الخلية في الماء المشع ومن ثم نقلها إلى الماء العادي على فترات

حيث تخلل كمية الماء المشع بها. ومن ثم حساب ( $P_d$ ) من العلاقة التالية :

$$P_d = L_p \frac{RT}{V_w}$$

حيث ( $P_d$ ) النفاذية الانتشارية

( $L_p$ ) نفاذية الخلية للماء

$R$  ثابت الغازات

$T$  درجة الحرارة المطلقة

$V_w$  الحجم الجزيئي للماء معبرا عنه بالجزيئي الجرامي

٤) طريقة التمدد والإنكماش: تستغل هذه الطريقة ظاهرة التمدد والانكماش في الخلايا لقياس النفاذية للخلايا وحيدة الخلية عن طريق قياس نصف الفترة الزمنية اللازمة لتمدد أو انكمash الخلية عندما تنقل فجأة إلى محلول ذي جهد مختلف الأسموزية وتطبيق المعادلة التالية:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2V}{A - L_p (\varepsilon + \pi)}$$

حيث ( $T_{1/2}$ ) نصف الزمن الذي يستغرقه انكماش أو انتفاخ الخلية

و ( $V$ ) حجم الخلية

و ( $A$ ) مساحة غشاء الخلية


و ( $\pi$ ) الضغط الأسموزي الداخلي [يساوي ( $\Psi_s$ -)] (انظر التدفق الأسموزي)

و ( $\varepsilon$ ) معامل مرنة الجدار الخلوي

وتعد هذه الطريقة مفيدة في حالة معرفة [ $\pi$ ] و [ $\varepsilon$ ] ولا تطبق هذه الطريقة إلا على الخلية المفردة في محلول مائي كبير نسبيا لتلافي الاستنقادات الرياضية اللازمة عند وجود خلايا متتجاوزة وتأثيرها في حركة الماء.

### ٥) طريقة مسیر الضغط

من هنا برزت أهمية القياسات الدقيقة لمعامل مرونة الجدار الخلوي للحصول على أرقام دقيقة لقيمة معامل النفاذية ( $L_p$ ) ولذا فاختراع كل من زيرمان وأخرين ١٩٦٩ م (Zimmermann *et. al.*, 1969) لطريقة جديدة لقياس ضغط الامتلاء في الخلايا وحيدة الخلية يعتبر حلاً مناسباً، والشكل رقم (١٢-٤)




الشكل رقم (١٢-٤). رسم تخطيطي لجهاز مسیر الضغط المستخدم لقياس النفاذية ومعامل مرونة الجدار وضغط الامتلاء.

المصدر: (Zimmermann and Steudle, 1974).

يوضح رسمًا تخطيطيًّا للجهاز المستعمل حيث يتكون من أنبوبة شعرية دقيقة مملوءة بزيت (زيت السليكون) تغرس في الخلية حيث يتكون ضغط على الزيت في الأنبوة مساوً لضغط امتلاء الخلية، والزيت بدوره ينقل هذا الضغط إلى ناقل الضغط (Pressure transducer) الذي بدوره يعطي إشارة كهربائية يمكن تسجيلها. يمكن تغيير حجم الخلية في مثل هذا الوضع بإزاحة الزيت داخل الأنبوة الشعرية في الاتجاهين بواسطة ميكروميتر وهذا معناه تغيير الجهد الكلي للخلية وبالتالي فالماء قد يخرج من الخلية أو يدخل إليها حسب اتجاه حركة الزيت في الأنبوة الشعرية وهنا فالتأثير في حجم

الخلية تدل عليه قراءة الميكرومتر والتغير في الضغط يسجل عن طريق ناقل الضغط. ولذا فإنه يمكن حساب معامل النفاذية ( $L_p$ ) وكذلك معامل مرونة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ) بسهولة. وقد أطلق على هذه الطريقة طريقة مسبر الضغط (Pressure probe)، وفي محاولة أخرى قام هسكن وأخرون ١٩٧٨ (Hüsken, et. al., 1978) بتطوير جهاز مصغر لمسبر الضغط للقيام بتلك القياسات على خلية صغيرة كخلية النبات الراقية (ذات الحجم  $10^{-2} - 10^{-3}$  نانولتر) وسمى مسبر الضغط ٢ (Pressure probe II) كما في الشكل رقم ١٣-٤.



الشكل رقم (٤-١٣). رسم تخطيطي لمسير الضغط ٢ لقياس ضغط الامتلاء (P) وتفق الماء ( $J_v$ ) والنفاذية ( $L_p$ ) ومعامل مرونة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ) في خلايا النبات الراقية. بتغيير موقع نقطة التقاء الزيت مع العصير الخلوي في الأنوبية الشعرية (الإلكترود) (انظر الجزء المكبر "أ") يمكن تغيير حجم الخلية وضغط الامتلاء وذلك لتقدير النفاذية ومعامل المرونة للجدار الخلوي.  
المصدر: (Zimmermann and Steudle, 1980).

ولا يختلف هذا المسبر عن سابقه إلا في إضافة حجيرة للضغط مرتبطة بآلية نظام مغذى للتحكم في تغير حجم الحجيرة. وأيضا استعمال إلكترودات دقيقة الأطراف بداخلها سلك فضي (قطره واحد ميكرومتر) لغرزها في الخلية وإلكترود آخر كمرجع للدائرة الكهربائية التي تشتمل على إلكتروميتير. ويتحكم في إزاحة الزيت محرك صغير به تعشيق ناقل للحركة واستجابته سريعة جدا (نحو ١٠ ثانية) والإلكترودات تقوم بقياس المقاومة عند مرور تيار من ٢٠ إلى ٥٠ مليفلت وبالطبع تحدث للتيار مقاومة حسب موقع العصير الخلوي والزيت من طرف الإلكترود والاختلاف في المقاومة يقوم بنقله نظام التغذية على هيئة إشارات كهربائية لتحريك المحرك. بهذه الطريقة هي طريقة معادلة) أمكن قياس معامل مرونة الجدار ( $\epsilon$ ) والنفاذية للماء ( $L_p$ ) وضغط الامتلاء أو الضغط البيدروستاتيكي للخلية ( $P$ ). من مزايا هذه الطريقة أن كلا من ( $\epsilon$ ) و ( $P$ ) يمكن قياسهما مباشرة. أما نفاذية الماء ( $L_p$ ) فيمكن قياسها بطريقة غير مباشرة عن طريق قياس تزايد الضغط في النسيج باستخدام أكثر من مسبر في خلايا مختلفة أو عن طريق تعين علاقة الاتزان في تدفق الماء مع موضع الخلية في قطعة النسيج، حيث يحسب الزمن اللازم لتدفق الماء من وإلى الخلية ما بين انتفاخ الخلية وتقلصها.

#### ٦) طريقة قوة الضغط الخارجي

في عام ١٩٧٧ قدم كل من العالمين فيريرودانتي طريقة جديدة لقياس معامل مرونة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ) ونفاذية الماء ( $L_p$ ) لخلايا النباتات الراقية تعتمد على تغيرات المرونة لطبقة من الخلايا نتيجة لتأثير خارجي عليها بفرض أن التمدد المرن في الاتجاهات الثلاثة متساوٍ لكل خلية في تلك الطبقة، وقد تم

التوصل إلى وجود علاقة مستقيمة بين سمك طبقة الخلايا والقوة المؤثرة الخارجية. وبافتراض تبادل الماء بين تلك الطبقة وبينها تم التوصل إلى قيمة معينة لنفاذية الماء. وقد أطلق على هذه الطريقة طريقة قوة الضغط الخارجي.

ما تقدم يتضح أن جميع قياسات نفاذية الماء تم بطرق تؤدي إلى تقدير القيمة وليس هناك قيم مطلقة لنفاذية الماء في خلية النبات الراقية والجدول (٤-٣) يبين قيم النفاذية ( $L_p$ ) لبعض خلايا النباتات الراقية.

الجدول رقم (٤-٣). قيمة نفاذية الماء ( $L_p$ ) لبعض النباتات الراقية (عن زيمermann وستودل ١٩٧٨) (Zimmermann and Steudle, 1978). راجع المقال المذكور

لمراجع الباحثين لكل نبات.

نفاذية الماء (سم/ثانية/بار)	الطريقة	جزء النبات	النبات
$10^{-2}$ - $10^{-3}$	البلزمة	خلية بشرة	البصل ( <i>Allium cepa</i> )
$10^{-1}$ - $10^{-1.1}$	تدفق الماء المشع	خلية بشرة	البصل ( <i>Allium cepa</i> )
عند ضغط خارجي صفر			
$10^{-1.3}$ - $10^{-7}$ عند ضغط خارجي ١٢ بار	تدفق الماء المشع	خلية بشرة	البصل ( <i>Allium cepa</i> )
$10^{-2}$ - $10^{-5}$	قوة الضغط الخارجي	خلية بشرة	البصل ( <i>Allium cepa</i> )
$10^{-2}$ - $10^{-6}$	مسير الضغط ١	خلية غدية	الغازول ( <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> )

## تابع - الجدول رقم (٤-٣).

النبات	جزء النبات	الطريقة	نفاذية الماء (سم/ثانية/بار)
فلفل ( <i>Capsicum annum</i> )	خلية ثمرة	مسبر الضغط ٢	$7 \times 10^{-5}$
قطن ( <i>Gossypium hirsutum</i> )	نسيج من الساق	التمدد والانكماش	$5 \times 10^{-6}$
ذرة ( <i>Zea mays</i> )	نسيج من الجذر	تدفق الماء المشع	$3 \times 10^{-6}$
ذرة ( <i>Zea mays</i> )	نسيج من الجذر	تدفق الماء المشع	$1 \times 10^{-8}$
ذرة ( <i>Zea mays</i> )	نسيج من الجذر	تدفق الماء المشع	$3 \times 10^{-9}$
الجزر ( <i>Daucus carota</i> )	نسيج من الجذر	تدفق الماء المشع	$1 \times 10^{-9}$

والجدول المذكور يوضح مدى التفاوت في القيم لنفاذية الماء ويرجع ذلك إلى عجز متواصل في بعض الطرق بالإضافة إلى أن حساب النفاذية بطريقة غير مباشرة يعتمد على نماذج نقل الماء في النسيج حيث هناك نموذجان أحدهما (نموذج الخلية المعزولة) يفترض أن خلايا النسيج تتبادل الماء مع بيئتها الخارجية كل واحدة على حده دون تأثير للخلايا الأخرى في النسيج نفسه وأن نفاذية الماء ( $L_p$ ) والغشاء الخلوي ومعامل مرونة الجدار ( $\epsilon$ ) ومعامل النفاذية هي العوامل التي يجبأخذها بالحسبان، أما النموذج الآخر (نموذج من خلية لأخرى) يفترض أن الخلية تتبادل الماء مع خلية أخرى وبذا فالنقل خارج الخلايا (Apoplast) معدوم، يلاحظ أنه في

هذين النموذجين تمثل الحالات النادرة والتي قلما توجد في الأنظمة الإحيائية وهذا هو أحد الأسباب في وجود مثل هذا التفاوت في قيم نقازية الماء في الجدول السابق. من هنا ظهرت بعض التعديلات مثل هذه النماذج ولكنها لا زالت مبدئية ومع ذلك يطول شرحها ومثل لذلك راجع زيرمان وستودل ١٩٧٨ (Zimmermann and Steudle, 1978).

#### (٤-٦) حركة الماء بين الخلايا

إن حركة الماء وانتقاله قد تفسر ببعض القوانين الفيزيائية ولكن الخلايا الحية على درجة كبيرة من التعقيد ولذا فإن الشرح التالي لبعض الآليات الأساسية مع ذكر بعض العلاقات الكمية المهمة في حركة الماء قد تساعد في فهم آلية الانتقال في الخلية الحية أو النبات ككل.

#### ١ - تدفق الكتلة Mass flow

من أبسط الطرق لتحريك الماء السائل أو المحلول أن يوضع تحت ضغط ، ومن هنا فحركة جزيئات الماء في هذه الحالة تكون عن طريق تساويف الموجات وبالطبع يحدث انتشار للجزيئات داخل المجرى ولذا فسرعة بعض الجزيئات أكبر من المعدل وبعض الآخر أقل من المعدل، إلا أنه في هذا النوع من التدفق تكون حركة كل الجزيئات في اتجاه واحد ويمكن إيضاح تدفق الكتلة (Mass flow) كما في الشكل التالي رقم (٤-١٤).

في الرسم التخطيطي الموضح تدفق الكتلة يضغط المكبس على الماء مكوناً موجات متضاغطة تسير بسرعة الصوت في الماء (١٤٩٨ متر / الثانية عند درجة  $25^{\circ}\text{C}$ ) ويمكن أن تعمل الجاذبية عمل المكبس. وتدفق الماء عبر الأنبوة في الشكل

يتأثر بعامل الاحتكاك في جدار الأنبوة ولو كان مقطع الأنبوة يساوي نصف ذلك المقطع فإن معدل الحركة عند الضغط نفسه يتضاعف ولكن الضغط على جدار الأنبوة لا يزداد كما هو متوقع بل يقل وهذا ما يعرف بظاهرة برنولي (Bernoulli)، وهذه الظاهرة ذات أهمية في عملية النقل في الخشب. بما أن عملية تدفق الكتلة عبارة عن حركة من المناطق المنضغطة إلى المناطق الأخف ضغطاً فمن الممكن اعتبار التدفق حركة من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض ومن هذه الناحية يمكن مقارنة تدفق الكتلة بتدفق الانتشار (كما سيرد)، والماء والمحاليل تتنقل في الخشب عن طريق تدفق الكتلة وذلك لوجود مثال لجهد الضغط بين الجذور والمجموع الخضري، ويمكن اعتبار الدوران السيتوبلازمي ظاهرة تدفق كتلة (Kramer, 1969).




الشكل رقم (٤-١٤). رسم تخيلي مبسط لإيضاح تدفق الكتلة حيث تساوي الموجات المضغوطة بسرعة الصوت في الماء وهي  $1498 \text{ متر ثانية}^{-1}$  عند درجة  $25^{\circ}\text{م}$ .

## ٢ - تدفق الانتشار Diffusional flow

من المعروف أن جزيئات الماء في حالة حركة دائمة نتيجة للاهتزاز الجزيئي مما يسبب وجود مناطق مختلفة من الضغط في الماء السائل. وهذه الحركة تعمل على خلط الجزيئات عشوائياً حيث يطلق على هذه الظاهرة الانتشار، إذا فالانتشار هو الحركة العشوائية لجزيئات المادة ويمكن التعميم بأن

الأمثلة على الانتشار تتضمن التبخر والأسموزية والتشرب ، ويختلف الانتشار عن تدفق الكتلة في كون حركة الجزيئات عشوائية ، وفي الماء النقى ليس هناك اندفاع للجزيئات لأى اتجاه معين ولكن عندما يوجد مذاب (قطرة من صبغة) فإن القطرة تبدو وكأنها تكبر تدريجيا حتى تختفي وهذا مرده إلى وجود اندفاع (تدفق) لجزيئات الماء إلى تلك القطرة بسبب وجود ماء للضغط بين خارج وداخل قطرة لأن الماء الداخل يكون روابط هيدروجينية مع جزيئاتها ، وهذا النوع من الاندفاع هو ما يعرف بتدفق الانتشار. والتدفق هنا للماء من منطقة تركيزه العالى إلى منطقة تركيزه المنخفض ، وما ينطبق على جزيئات الماء ينطبق أيضا على حركة جزيئات المذاب في النظام ، والشكل رقم (٤-١٥) رسم تخطيطي لمثل هذا التدفق.



الشكل رقم (٤-١٥). رسم تخطيطي مبسط لظاهرة الانتشار، ويمثل جزيئات المذاب (الماء) الدوائر المصمتة (●) وجزيئات المذاب بالدوائر المفتوحة (○).

الجدير بالذكر أن ظاهرة الانتشار هذه تستغل في الحصول على نسبة معينة من الرطوبة النسبية في حيز معين وذلك عن طريق وضع محاليل لمواد في جزء من ذلك الحيز حيث ينتشر الماء من الهواء في ذلك الحيز إلى المحلول ومن أمثلة المواد محلول كلوريド الصوديوم وحمض الكبريتيك وكمثال لذلك

فإن الجدول رقم (٤-٤) يوضح الرطوبة النسبية للهواء المحيط بتركيز معين من تلك المواد بعد التعادل.

وينتقل الماء من الهواء إلى محلول حسب فرق جهد الماء، أي من منطقة تركيز الماء العالية إلى منطقة تركيزه المنخفضة (والهواء هنا يعمل كغشاء شبه منفذ كما سيرد في النوع الخاص من الانتشار وهو الأسموزية).

الجدول رقم (٤-٤). الرطوبة النسبية للهواء الذي في حالة تعادل مع تراكيز مختلفة من كلوريد الصوديوم وحمض الكربونيك عند درجة ٢٠ م° (Sutcliffe, 1968).

حمض الكربونيك		كلوريد الصوديوم	
الرطوبة النسبية	الكثافة النسبية	الرطوبة النسبية	التركيز (جزئي جرامي)
٩٠	١,١٢٥	٩٩,٧	٠,١
٨٠	١,١٩٠	٩٩,٤	٠,٢
٧٠	١,٢٥٠	٩٨,٨	٠,٤
٦٠	١,٢٩٣	٩٨,١	٠,٦
٥٠	١,٣٣٠	٩٧,٨	٠,٨
٤٠	١,٣٨٠	٩٦,٨	١,٠
٣٠	١,٤١٠	٩٣,٠	٢,٠
٢٠	١,٤٨٦	٨٨,٣	٣,٠
١٠	١,٥٨٠	٨٣,٠	٤,٠
—	—	٧٨,٤	٥,٠

إن معدل الانتشار للمادة سواء كغاز أو محلول يمكن حسابها من

قانون فيك التالي :

$$\frac{\delta c}{\delta x} = -DA \frac{\delta m}{\delta t}$$

حيث : ( $\delta m$ ) تمثل كمية المادة المنقولة

و ( $\delta t$ ) الزمن

و D معامل الانتشار والإشارة السالبة تدل على أن الانتشار يتم من

التركيز العالي إلى التركيز المنخفض وهي القوة المسيبة للانتشار.

و (A) المساحة التي تنتقل عبرها المادة.

و ( $\delta c$ ) الفرق في التركيز على جانبي المساحة (A)

و ( $\delta x$ ) المسافة بين النقطتين التي يحدث بينهما الانتشار.

والمعادلة على أية حال تدل على أن الانتشار لمادة معينة ومساحة معينة

يتناصف مع الفرق في التركيز ويتناسب عكسيا مع المسافة.

إن عملية الانتشار بطيئة جدا إذا كانت المسافة ( $\delta x$ ) طويلة ، وللإيضاح

فقد حسب العالم دي فريز (De Vries) بأن انتشار واحد ملagram من ملح

الطعام من محلول ١٠٪ مسافة مترا واحد عبر أنبوبة مقطوعها يساوي واحد سـم

يستغرق ٣١٩ يوما و ٩٤٠ يوما لنقل واحد ملagram من السكروز تحت

الظروف نفسها ، أما إذا كانت المسافة قصيرة فعملية تدفق الانتشار سريعة

حيث تساوي ١٠<sup>٨</sup> من المرات إذا كانت المسافة واحد ميكرومتر بدلا من واحد

سم. من هنا تتبين أهمية هذا النوع من التدفق وخاصة في تدفق الماء والمحاليل

إلى جذور النباتات ومن خلية لأخرى. وظاهرة الانتشار هذه بطبعية الحال لا

تفسر عمليات انتقال الماء للمسافات المحسوبة بالأمتار في النباتات.

### ٣- التدفق الأسموزي Osmotic flow


عند وجود حاجز منفذ للماء وغير منفذ لجزئيات المذاب في النظام السابق (حيث التدفق الانتشاري) تكون ظاهرة خاصة تعرف بالأسموزية، وهي أن الماء ينتقل من منطقة تركيزه العالي (الماء النقى) إلى منطقة تركيزه المنخفض (المحلول) وبذالا فمحصلة الحركة تكون في اتجاه واحد، ويوصف الحاجز بأنه غشاء شبه منفذ (Semi-permeable membrane)، كما في الرسم التخطيطي التالي (الشكل رقم ٤-٦).



الشكل الرقم (٤-٦). رسم تخطيطي لظاهرة التدفق الأسموزي عبر غشاء شبه منفذ مثلا هنا في الوسط وبه ثقب واحد تمر عبره جزيئات المذيب (الماء) ولا تعبّر جزيئات المذاب.

وبالطبع فحركة جزيئات الماء عبر ثقوب الغشاء عبارة عن تدفق كتلة ولكن بعد مرور الجزيئات إلى الناحية الأخرى من الغشاء فالحركة عبارة عن تدفق انتشاري. وتوصف حركة الماء من خلية لأخرى بأنها ظاهرة أسموزية ويعتقد البعض أن الأسموزية تشتمل على تدفق كتلة للماء بين الخلايا عبر الثقوب الموجودة في الأغشية الخلوية ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن وجود الثقوب المملوءة بالماء في الغشاء الخلوي لم يثبت بدليل قاطع حتى الآن. لذا فكل ما يهم في هذا المجال هو أن الأسموزية من ناحية أخرى تشتمل - في أحد مراحلها في الأقل - على ظاهرة الانتشار حيث إنه من المتحمل أن الانتشار هو

العامل المحدد لحركة الماء بين الخلايا. إن النظام الذي تحدث فيه ظاهرة التدفق الأسموزي يطلق عليه الأسموميتير (Osmometer)، ويكون إبراز هذه الظاهرة معملياً بربط غشاء شبه منفذ مناسب في طرف أنبوبة زجاجية وملئها بمحلول ومن ثم طمر الجزء الذي به الغشاء في الماء النقى الشكل رقم (٤-١٧).



الشكل (٤-١٧). رسم تخطيطي لأنسوميتير بسيط.

المصدر : (Sutcliffe, 1968).

وقد بين العالم الألماني فيفر (Pfeffer) أنه بازدياد تركيز المحلول تزداد كمية الماء المارة عبر الغشاء شبه المنفذ ولذا فإن :

$$\Psi_p = -\Psi_s = \pi = \frac{1}{KV}$$

حيث : ( $\Psi_p$ ) جهد الضغط

و ( $\Psi_s$ ) الجهد الأسموزي

و ( $\pi$ ) الضغط الأسموزي

و (K) ثابت

و (V) حجم محلول

ونظراً للتتشابه بين هذه المعادلة وقوانين الغازات لراو ولت (Ra'oult)

وفانت هوف (Van't Hoff) فقد ربطت ظاهرة الأسموزية بقوانين الغازات

ولذا فيستعمل ثابت الغازات (R) في معادلة قياس الجهد الأسموزي كالتالي :

$$-\Psi_s = \pi = RTm$$

حيث (R) ثابت الغازات

و (T) درجة الحرارة المطلقة

و (m) التركيز الجزيئي الوزني أو بصورة أدق ثابت نشاط المادة المذابة.

ورغم ذلك فآلية الأسموزية تختلف عن الغازات في كون المذيب هو

المسبب للتوضيح فعند وضع سكروز مطحون في داخل الأسموميت الذي

ربط بعداد يبين الضغط فإن القراءة على العداد ستكون صفراء ولكن لو غمر

الأسموميت في الماء النقى فإن الماء يبدأ في التدفق عبر الغشاء شبه المنفذ ويكون

روابط هيدروجينية مع جزيئات السكروز، ويستمر التدفق لأن جزيئات الماء

الداخلة للأسموميت لديها المقدرة على تكوين روابط هيدروجينية مع جزيئات

السكروز أكثر من جزيئات الماء النقى ولذا تولد قوة امتصاص (أو جذب)

على جانبي الغشاء، وعند تثبيت حجم الأسموميت يتولد ضغط

هيدروستاتيكي يبدأ في الزيادة حتى يعادل قوة الامتصاص ويحدث التعادل.

وتجدر الإشارة أن الضغط الهيدروستاتيكي المتكون في هذا النظام أطلق عليه

اسم الضغط الأسموزي. من هذا التفسير يتضح أن الأسموزية ما هي إلا ظاهرة تستحدث تكوين فرق جهد للماء بين المقطفين تظهر بشكل تدفق للماء أو تكوين ضغط هيدروستاتيكي في الأسموميت.

في كثير من المراجع تستعمل قيم الضغط الأسموزي لوصف المحاليل والمقصود بذلك أنه لو وضع محلول في أسموميت فإن مثل هذا محلول يمكن أن يكون ضغطا هيدروستاتيكيا يساوي تلك القيمة للضغط الأسموزي، والأفضل من ذلك استخدام مصطلح الجهد الأسموزي ( $\Psi_s$ ) الذي يساوي عدديا للضغط الأسموزي ولكن مخالف في الإشارة حيث هذا يدل على مقدار النقص في جهد المذيب (الماء) نتيجة لوجود المذاب، وهكذا فإن واحد جزيء وزني لمحلول السكرور ذو جهد أسموزي ( $\Psi_s$ ) يساوي  $2,63 \text{ ميجاباسكال}$  وهذا يعني أن جهد الماء في ذلك محلول يساوي  $2,63 \text{ ميجاباسكال}$  ولو وضع في أسموميت فإن هذا محلول يكون ضغطا هيدروستاتيكيا يساوي  $2,63 \text{ ميجاباسكال}$ . أما الدقائق المعلقة في الماء فليس لها جهداً أسموزياً يذكر، أما المواد الغروانية (الألبروتين) فتعد وسطاً بين الدقائق والمواد الذائبة والتي تكون محلولاً حقيقياً وذلك في إحداث الجهد الأسموزية. إن التراكيز المتساوية من المحاليل الحقيقية (الأسكر) تكون جهوداً أسموزية متساوية على وجه التقرير وتقارب قيمته  $-2,24 \text{ ميجاباسكال}$  عند درجة حرارة  $20^\circ\text{C}$  لكل واحد جزيئي وزني وذلك يعود لعدم تأين تلك الجزيئات، أما إذا كانت المواد متأينة (المحاليل الألكترونلية مثل ملح الطعام) فإن عدد الأيونات التي تكون روابط هيدروجينية مع الماء يتضاعف ولذا فإن واحد جزيئي وزني من تلك المواد له جهد أسموزي يقارب  $-4,45 \text{ ميجاباسكال}$  عند درجة حرارة  $20^\circ\text{C}$ . وهذا

معناه أن الجهد الأسموزي يتناسب مع عدد الجزيئات أو الأيونات للمادة المذابة بغض النظر عن نوع المادة ما دامت تكون محلولاً. وفي الحقيقة يعد المذاب (أي المادة المكونة للجهد الأسموزي Osmoticum) مثالياً إذا كان ينطبق عليه قانون الغازات ولذا فواحد جزيئي وزني من محلول مثالياً يكون جهداً أسموزياً يساوي  $-2.27$  ميجاباسكال وهذا ما يعرف بالأسمول (Osmole) ولكن الحاليل نادراً ما ينطبق عليها قانون الغازات لذا فإنه يضاف للمعادلة السابقة والمشابهة لقانون الغازات ثابت كالتالي:

$$\Psi_p = -\Psi_s = \pi = \frac{ZRTm\Phi}{V}$$

حيث : (Z) التكافؤ

و (m) الوزن الجزيئي للمذاب


و ( $\Phi$ ) معامل الأسموزية

أما بقية الرموز فكالسابق

إن معامل الأسموزية للمواد الألكتروليتية أقل من الوحدة بقليل لأن هناك تجاذب بسيط بين الأيونات نفسها ، أما البروتينات فمعامل الأسموزية قد يصل إلى  $2.45$  وذلك لأن هناك بعضاً من جزيئات الماء تكون مرتبطة داخلياً في الجزيئي ولذا فلا يمكن اعتبارها مادة إذابة. يبين الملحق رقم (٤) الجدول رقم (١) بعض المعاملات الأسموزية للسکروز وبعض المواد الألكتروليتية مع التغير في الوزن الجزيئي الوزني .

#### ٤- التدفق من السائل إلى البخار Liquid to vapour transport


تفقد النباتات جزءاً كبيراً من مائها عن طريق النتح والذى هو عبارة عن نقل الماء من الطور السائل إلى الطور البخاري (الشكل رقم ١٨-٤).



الشكل رقم (١٨-٤). رسم تخطيطي مبسط لظاهرة تحرر جزيئات الماء على هيئة بخار عبر غشاء (مثلاً بشق واحد) بدلاً من التوتر السطحي، والحركة انتشارية في منطقة بخار الماء والغاز.

يشابه النتح في كثير من النواحي عملية التدفق الأسموزي ، فعندما تتبخر جزيئات الماء فإنها تصبح متباعدة لتكسر كثير من الروابط الهيدروجينية لذا فجهد الماء كبخار أقل بكثير منه كسائل نظراً لأنه كلما كانت المسافة بين جزيئات الماء كبيرة كلما قل جهد الماء. وبالطبع لو زاد تركيز البخار عن حد معين (التشبع) فإن جزيئات الماء تتكافف وبذا يعود تكوين الروابط الهيدروجينية بينها.

ذكر في الأنوع السابقة من التدفق كل نظام على حده ، ومن الممكن وضع نموذج يشمل العلاقة بين الجهد الأسموزي وجهد الضغط في الطورين البخاري والسائل حيث إن تلك العلاقة تؤثر في جميع النباتات كما هو موضح في الشكل رقم (١٩-٤).



الشكل رقم (٤-١٩). رسم تخطيطي يوضح النظام المغلق غير القابل للتمدد ويكون من ثلاثة حجيات في حالة اتزان، ففي (أ) يتكون جهد ضغط سالب وفي (ب) غاز وفي (ج) محلول، وكل الحجيات متعادلة رغم اختلاف تركيز الماء.


وتظهر الأهمية في الشكل رقم (٤-١٩) في كون الغاز في الحجيرة الوسطى (ب) عند التعادل يعمل كفشاء شبه منفذ مثالي بشرط أن الثقب في الحاجز الذي بين (أ) و (ب) من الصغر بحيث قوى التوتر السطحي للماء تسمح بتكون ضغط سالب في الحجيرة (أ). الماء في الحجيرة (أ) ماء نقي وجده يساوي الصفر والمحلول في (ج) جده يساوي فرضاً  $-0.5$  ميجاباسكال فعند التعادل أي أن الجهد الكلي لكل من الحجيات الثلاث متساو، لذا فلا بد وأن يتكون ضغط سالب في الحجيرة (أ) يعادل الجهد الأسموزي في الحجيرة (ج) ويساوي  $-0.5$  ميجاباسكال. أما الحجيرة ب فالجهد الكلي هو  $-0.5$  ميجاباسكال نظراً لنقص في تركيز جزيئات الماء (على هيئة غاز غير مشبع حيث الرطوبة النسبية تساوي  $99.7\%$ ). في مثل هذا النظام يجب أن تكون درجة الحرارة ثابتة نظراً لأن أي تغير في درجة الحرارة بين الحجيات الثلاث يغير من التعادل (إن فرق درجة حرارة واحدة يعادل فرق جهد يساوي  $8.16 \times 10^{-5}$  ميجاباسكال)، أي أن فرق  $12^{\circ}\text{C}$  يعادل فرق  $0.1$  ميجاباسكال).

## ٥ - التدفق الكهربائي Electrical flow

من المعروف أن تركيز أيونات الميدروجين (الرقم الميدروجيني) ذو تأثير واضح في العمليات الإحيائية وفعالية كثير من الجزيئات المعقادة كالإنزيمات والبروتينات، ومنذ وقت قريب عرف أن الأغشية الخلوية تحكم في وجود ممال جهد كهربائي عن طريق ضخ البروتونات (أيونات الميدروجين) وحيث إن حركة أي أيون تتأثر بممال التركيز وممال الجهد الكهربائي فإن هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة في فهم عملية الانتقال. والذي يهم في هذا المقام هو الماء وكما سبق فجزيء الماء قطبي فعند تحرك جزيئات الماء فإنها تعيق تيار الإلكترونات المعاكس وهذا ما حدا بالبعض لدراسة هذه الظاهرة لقياس تدفق السائل. بالإضافة إلى ذلك فإن تدفق جزيئات الماء على أي سطح يستحدث تكوين ممال جهد كهربائي، ولذا فعكس هذه العملية أي شحن بعض الأسطح يؤدي إلى مرور تيار الماء وهذا ما يعرف بالأسموزية الكهربائية (Electro-osmosis) والتي يعتقد البعض بوجودها آلية للنقل في بعض أجزاء النبات (الشكل رقم ٢٠-٤).

ولقد اقترح منذ زمن طويل أن التدفق الكهربائي يؤدي دوراً مهماً في أنظمة النقل للمسافات الكبيرة في النبات (كاللحاء) ولكن ليس من دليل مقنع لهذا الاعتقاد حتى الآن. أما على المستوى الخلوي أو دونه فإن ظاهرة التدفق الكهربائي قد تكون من الأهمية بمكان حيث إن وجود الملالات الكهربائية يؤدي إلى فروق في الضغط كبيرة طبقاً للعلاقة التالية :

$$E = 1 \text{ mV} = 3.2 \text{ MPas} = -\Delta \Psi_p$$



الشكل رقم (٤-٢٠). الأسموزية الكهربائية حيث تشير الأسهم إلى اتجاه تدفق الماء عندما تختلف الشحنات على سطح الثقب أو القناة في الغشاء.

المصدر: (Sutcliffe, 1968) بتصرف.

من هنا فإن التدفق الأسموزي قد يكون له دور فعال فيما دون مستوى الخلية (كالجدار الخلوي) خاصة وأنه قد سجلت فروق جهد للخلايا ما بين-٥٠ إلى -٧٠ مليفلت.

بعد هذه المقدمة عن الآليات التي يمكن أن تصف انتقال الماء من منطقة جهده العالي إلى منطقة جهده المنخفض لذا فمن المفيد ذكر بعض الأمثلة لحساب جهد الماء في مختلف الأنظمة وذلك لمعرفة اتجاه معدل حركة الماء حسب ما أوردها برايس (Price, 1970) مع بعض التصرف.

### المثال الأول

ما هو جهد الماء محلول واحد جزيئي حجمي من السكروز عند درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  وضغط جوي واحد؟

## الحل

يفرض أن محلول واحد جزيئي حجمي من السكر وز يمثل محلولاً مثالياً

لذا فإن :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_m$$

من التعريف  $(\Psi_p)$  و  $(\Psi_m)$  كل منهما يساوي الصفر، لذا فبالتعويض في المعادلة التالية لقيمة الجهد الأسموزي نحصل على التالي :

$$\Psi_s = - \frac{RT}{V} \ln \frac{1}{Nw}$$

حيث :  $R$  ثابت الغازات ويساوي  $82,06 \text{ سـ}^3 \text{ ضغط جوي / درجة / جزيء جرامي}$

و  $(T)$  درجة الحرارة وتساوي  $273 + 25 = 298$  درجة مطلقة (كالفن)

و  $(V)$  حجم الماء الجزيئي معبراً عنه بالوزن الجزيئي الحجمي ويساوي  $18,07 \text{ سم}^3$

و  $(Nw)$  الكسر الجزيئي للماء ويساوي  $56,5 \div 55,5$  [ويساوي عدد الأوزان الجزيئية الجرامية (Moles) للماء في محلول مقسوماً على عدد الأوزان الجزيئية الجرامية الكلية (Moles). في محلول].

فيتضح عن ذلك أن :

$\text{الجهد الأسموزي} = -24,5 = -(\log_{10} \frac{56,5}{55,5})$

ضغط جوي أو  $2,45 \text{ ميجاباسكال}$ .

أي أن  $\text{الجهد الكلي} = \text{الجهد الأسموزي} = -24,5$  ضغط جوي أو  $2,45 \text{ ميجاباسكال}$ .

### المثال الثاني

ما مقدار الضغط الهيدروستاتيكي المطلوب على محلول واحد جزيئي حجمي من السكر لمعادلة جهد الماء النقى عند درجة حرارة ٢٥ م وضغط جوى واحد؟

### الحل

في المثال الأول حصلنا على جهد أسموزي يعادل = -٢٤,٥ ضغط جوى أو -٢,٤٥ ميجاباسكال ، فبالتعويض في المعادلة :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_m$$

وبما أن ( $\Psi$ ) للماء النقى تساوى الصفر وكذلك ( $\Psi_m$ ) فالناتج بعد التعويض : صفر = -٢٤,٥ + جهد الضغط + صفر  
إذاً :

جهد الضغط = ٢٤,٥ ضغط جوى أو ٢,٤٥ ميجاباسكال  
أى أنه يتطلب ٢٤,٥ ضغط جوى أو ٢,٤٥ ميجاباسكال لحصول التعادل بين ذلك محلول والماء النقى .

### المثال الثالث

عند قياس حجم خلية ما ومن ثم وضعها في الماء عند درجة حرارة ٢٥ م فإن الماء ينتقل إلى داخل الخلية مكونا زيادة في حجمها فأخذ تلك الخلية ووضعها في محليل من سكر المانitol متدرجة في التركيز مثل ٠,٢ جزئي فيلاحظ أن حجم الخلية نقص إلى الحجم الابتدائي ولكن عند تركيز ٠,٥ جزء فإنه يلاحظ تلزم الخلية جزئيا بينما في محلول ٠,٦ تحدث بلزمـة قوية ، فإذا كان حجم الخلية عند وضعها في محلول ٠,٥ جزئي أقل من

حجمها الأصلي بـ ٥٪ فاحسب التالي :

- الضغط الأسموزي للخلية عند ضغط امتلاء صفر.
- الضغط الأسموزي للخلية عند الحجم الابتدائي.
- جهد الضغط للخلية ( $\Psi_p$ ) عند الحجم الابتدائي.
- جهد الخلية (جهد الماء داخل الخلية) عند الحجم الابتدائي.

### الحل

عند وضع الخلية في محاليل المانitol المتدرجة في التركيز فإن الخلية تبدأ في فقد بعض من محتواها المائي حتى تصل إلى حالة تعادل وبذا تفقد الخلية حالة امتلائتها ويكون جهدها الأسموزي في حالة التعادل مساوياً لجهد الأسموزي للمحلول الخارجي وتكون عند ضغط امتلاء يساوي الصفر (أي الخلية متراهلة، Flaccid) حيث محتويات الخلية تكون على وشك الابتعاد عن الجدار الخلوي وهذا ما يعرف بالبلزمة المؤقتة (Incipient plasmolysis) ولذا فلحساب المطلوب :

- تحدث البلزمة المؤقتة عند تركيز ٥٪ جزيء مانitol لهذا فحسب معادلة فانت هوف (Van't Hoff) التالية :

$$-\Psi_s = RTm$$

وعند التعويض والضرب في إشارة (-) ينتج :

$\text{الجهد الأسموزي} = - \text{التركيز} \times \text{ثابت الغازات (لتر)} \times \text{درجة الحرارة}$   
المطلقة

$$- = 12,2 \times 0,08206 \times 0,0298 = 12,2 \text{ ضغط جوي}$$

أي أن الجهد الأسموزي للخلية عند البلزمة المؤقتة يساوي - ١٢,٢

ضغوط جوية. أو - ١,٢٢ ميجاباسكال

بـ- الجهد الأسموزي للخلية عند الحجم الابتدائي :

حيث أن حجم الخلية عند تركيز ٥٠,٥ جزيئي مانitol يساوي ٩٥٪ من حجمها الأصلي لذا فإن الجهد الأسموزي عند الحجم الابتدائي كالتالي :

$$\text{الجهد الأسموزي} = - 298 \times 0,08206 \times 0,5 \times 0,95$$

$$= 11,6 \text{ ضغط جوي}$$

أي أن الجهد الأسموزي للخلية عند الحجم الابتدائي يساوي -

١١,٦ ضغوطاً جوية. أو - ١,٦ ميجاباسكال

جـ- جهد الضغط عند الحجم الابتدائي :

إن تأثير ٢٠٪ جزيئي من المانitol يعادل الضغط الهيدروستاتيكي

الابتدائي ولذا فإن :

$$\text{جهد الضغط} = 298 \times 0,08206 \times 0,2$$

$$= 4,9 \text{ ضغط جوي أو } 0,49 \text{ ميجاباسكال}$$

دـ- جهد الخلية عند الحجم الابتدائي :

حيث إن :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$$

$$\therefore \text{فجهد الخلية} = - 11,6 + 4,9 = - 6,7 \text{ ضغط جوي أو } 0,67 \text{ ميجاباسكال}$$

#### المثال الرابع

ما هو جهد الماء في الهواء عندما تكون درجة الحرارة ٢٥°C والرطوبة

النسبية تساوي ٩٠٪؟

## الخل

بما أن :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_m$$

وحيث أن ،  $\Psi_p$  و  $\Psi_m$  تساوي الصفر.

إذ :

الجهد الأسموزي في مثل هذه الحالة يساوي الجهد الكلي ، والجهد الأسموزي باستخدام الضغط الجزئي كما في المعادلة يساوي :

$$\Psi_s = - \frac{RT}{V} \ln \frac{\rho^0}{\rho}$$

حيث  $(\rho^0)$  هو الضغط الجزئي الذي في حالة تعادل مع الماء النقي (ويساوي ١٠٠) بينما  $(\rho)$  هو الضغط الجزئي المذكور في المثال (أي ٩٠)، أما بقية الرموز فكما سبق ، وبالتعويض :

$$\text{الجهد الأسموزي} = - \{ (٦٠٦ \times ٨٢,٠٧) \div (٢٩٨ \times ١٨,٠٧) \} \text{ لوغاريتم } (٩٠ \div ١٠٠)$$

$$= ١٤١ \text{ ضغطا جويا}$$

$$= ١٤,١ \text{ ميجاباسكال}$$

فإذا الجهد الأسموزي = الجهد الكلي للماء في الهواء

$$= ١٤١ \text{ ضغوطا جوية}$$

$$= ١٤,١ \text{ ميجاباسكال}$$

## المثال الخامس

لو كان هناك خليتان "أ" و "ب". الخلية "أ" لها جهد ضغط يساوي ٥٠,٥

ميجباسكال والجهد الأسموزي للعصير الخلوي يساوي -١,٢

ميجاباسكال ، بينما الخلية الثانية "ب" جهد ضغطها يساوي ٣٠ ميجاباسكال والجهد الأسموزي لعصيرها يساوي -٦٠ ميجاباسكال ، فإذا وضعت الخليتان بجانب بعض ففي أي اتجاه سينتقل الماء وبأية قوة؟

### الحل

$$\text{جهد الخلية "أ" الكلي} = \text{جهد الضغط} + \text{الجهد الأسموزي}$$

$$= ٥٠ + (-١٢) = -٧٠ \text{ ميجاباسكال}$$

$$\text{جهد الخلية "ب" الكلي} = \text{جهد الضغط} + \text{الجهد الأسموزي}$$

$$= ٣٠ + (-٦٠) = -٣٠ \text{ ميجاباسكال}$$

$$\text{فرق الجهد بين الخلتين أ - ب} = -٧٠ - (-٣٠) = -٤٠ \text{ ميجاباسكال}$$

إذاً :

فالماء سينتقل من الخلية "ب" إلى الخلية "أ" بقوة -٤٠ ميجاباسكال

(حيث انتقال الماء يكون من منطقة جهده العالي إلى منطقة جهده المنخفض)

أي من الخلية "ب" ذات الجهد -٣٠ إلى الخلية "أ" ذات الجهد -٧٠ ، أي الأكثر

سابلية.

### (٤-٧) طرق قياس جهد الماء ومكوناته في النبات

من المواقع السابقة يمكن اعتبار الجهد الكلي للماء في معظم الحالات

المجموع الجبري لجهد الضغط والجهد الأسموزي أي :

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$$

وفي غالبية النباتات يكون جهد الماء ذا قيمة سالبة إلا أن القيمة قد

تكون موجبة (أثناء الإدامع مثلا). ومن الممكن قياس الجهد الكلي أو أحد

مكوناته بعدة طرق كما سيرد، وسوف يكتفى بذكر بعض الطرق والأساس النظري المبنية عليها مع بعض الإشارة إلى بعض المحسن والعيوب المهمة نظرا لأن المجال لا يتسع لشرح التفاصيل والأراء ولمزيد من التفصيل يرجع إلى بارز (Barrs, 1968 م).


## ١- طرق قياس الجهد الكلي للماء

من الطرق المعروفة لقياس جهد الماء سواء محلول التربة أو العصير الخلوي أو العينة النباتية ما يعتمد على الاتزان في الحالة السائلة أو الاتزان في الحالة البخارية أو الاتزان مع ضغط معين تبعاً للعينة المستخدمة لذا فيمكن تقسيم الطرق طبقاً لذلك كما في الفقرات التالية :

### أ) طرق الاتزان مع السوائل

قبل البدء في سرد الطرق المختلفة يفضل ذكر قاعدة الاتزان بين الخلايا أو النسيج من جهة والوسط الخارجي من جهة أخرى، فعند استخدام محليل متدرجة في التركيز مع مادة لا تنفذ عبر الغشاء الخلوي ووضع عينات متجانسة في كل منها، فإن بعض العينات تتصبّح الماء والبعض الآخر يفقد جزءاً من مائة وعينة لا تتغير وذلك تبعاً لفارق جهد الماء بين الخلايا أو الأنسجة من جهة والوسط الخارجي من جهة أخرى، من هنا يمكن تحديد محلول الذي جهده يعادل الجهد في العينة وهو ما يطلق عليه بال محلول المتعادل (Isopiestic or isobaric solution). وعملياً من النادر جداً أن يكون هذا محلول ضمن سلسلة محليل المتدرجة في التركيز، لذا فيستعان بالتقدير بأن ذلك محلول يقع في تركيزه بين تركيزين معينين ويؤخذ متوسطهما كقيمة تقديرية أو يستعان برسم العلاقة إذا كانت القراءات كمية وتقدر القيمة كما في الشكل رقم (٤-٢١).

م رقم المحلول  
إشارة التغير




الشكل رقم (٢١-٤). استخدام طريقة التعادل عن طريق الرسم أو عدمه حسب النتائج لتقدير الجهد الكلي. (أ) يؤخذ متوسط الجهد بين الإشارتين المتسابعين ومتلفتي الإشارة للتقدير.

(ب) رسم العلاقة ونقطة التقاطع مع الإحداث الأفقي قتل الجهد الكلي.

في الرسم السابق تبين العلاقة على هيئة خط مستقيم وهذا الرسم

مثالي وفي التجربة تكون العلاقة على هيئة منحنى (الشكل رقم (٢٢-٤)).



الشكل رقم (٢٢-٤). العلاقة بين الجهد الأسموزي للمحلول والزيادة أو النقص في وزن النسيج بعد وضعه في الخلول لتقدير جهده الأسموزي.

المصدر: (Salisbury and Ross, 1978)

يفضل نسب القيمة لكل نقطة كنسبة مئوية من القيمة الأولى لظهور العلاقة على هيئة مستقيم لكي تزداد الدقة في التقدير، وتعد هذه المعاملة مناسبة عندما تكون العينات متساوية وأحجام المحاليل متساوية.


#### أ-١) الطرق المبنية على تغير خواص العينة.

من أقدم هذه الطرق طريقة الخلية (Cell method) حيث تغمر الخلية أو الخلايا في سائل البرافين ثم يعين حجمها عن طريق رسمها بآلة لوسيدا (Camera Lucida) بعدها تنقل العينة إلى محلول وبعد فترة تعداد للبرافين وترسم ويقارن هذا الرسم مع الرسم الأصلي، وباستمرار العملية لكل المحاليل بالتدريج يمكن الوصول إلى حجم الخلية يساوي الحجم الأصلي وهنا يكون محلول ذا جهد كلي يساوي الجهد الكلي للخلية. وغني عن التعريف ما تتطلبه هذه الطريقة من وقت وجهد علاوة على أن الطريقة كيفية مثلها في ذلك مثل بعض الطرق المحورة منها، هذا بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي تجعلها غير دقيقة.

هناك طريقة أخرى وهي التغير في طول قطعة النسيج حيث تستعمل عادة أنسجة تخزينية مثل البطاطس بحيث يمكن الحصول منها على عينات متساوية في السمك والطول بواسطة الثاقب الفلبيني ومن ثم تغمر العينات في محاليل متدرجة في التركيز لتعيين محلول المتعادل الذي لا يتغير طول النسيج فيه، ومن ثم الحصول على جهد الماء في خلايا النسيج.


والطريقة الثالثة الطريقة الوزنية وأول من استخدمها العالمان ماير وبالاس (Meyer and Wallace, 1941) حيث يعين محلول المتعادل عن طريق عدم تغيير وزن قطعة النسيج وفي هاتين الطريقتين يمكن رسم النتائج والاستدلال على

جهد الماء في الخلايا والطريقتان موضحتان في الرسم (الشكل رقم ٤-٣) ولكن يجب التحذير من اختلاف طريقة التجفيف في الوزن أو عدم دقة القياس في التغير في الطول. ومن نتائج مثل هذه التجارب ما أورده العالم ستكليف ١٩٦٨ (Sutcliffe, 1968) والموضحة في الشكل رقم (٤-٤).



الشكل رقم (٤-٣). الطريقة الوزنية والطولية لقياس جهد الماء الكلي لنسيج متجلانس.

هناك طريقة أخرى وهي طريقة مقدار الانحناء في قطع النسيج وهي محدودة الاستعمال على حلقات من نسيج البشرة أو اللحاء في المجموع الخضري لشجرة التفاح والكمثرى أو ما شابههما أو استعمال قطاعات طولية من ساق النبات ولكن هذه الطريقة غير شائعة.



الشكل رقم (٤-٤). تعيين جهد الماء لنسيج من البطاطس بطريقة الحجم (٠—٠) وطريقة الوزن (●—●) حيث نقطة التقاء المستقيم المقطع الساقط على الإحداث الأفقي مثل الجهد.

المصدر: (Sutcliffe, 1968).

في الطرق السابقة هناك مصادر كثيرة للأخطاء في تقدير الجهد الكلي لماء الخلية أو النسيج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اختلاف المسافات البينية في الأنسجة ومقدار ما يتدفق إليها من المحاليل، والافتراض الأساسي أن المذاب لا يخترق الأغشية الخلوية وكذلك تأثير القطع في النسيج واختلاف العينات وما إلى ذلك من مصادر الأخطاء في التقدير.


#### أ-٢) الطرق المبنية على تغير خواص محلول

إن طريقة التغير في كثافة محلول بعد وضع العينة فيه تعد من أكثر الطرق شيوعا وهذه الطريقة تنسب إلى العالم الروسي شارداكوف (Chardakov) وهي من البساطة بحيث إنها تصلح للاستعمال في الحقل

للحصول على قيم تقديرية. وفي هذه الطريقة تحضر محليل متدرجة في التركيز ويقسم كل محلول إلى قسمين وتوضع في أنابيب اختبار حيث تكون مجموعتين ويوضع في كل أنبوب من مجموعة واحدة بقطرة من أزرق المشيلين لتلوينه ويوضع في المجموعة الأخرى العينات وبعد فترة من الزمن (٥-١٥ دقيقة) تستخرج العينات ثم تؤخذ قطرة من محلول المقابل الملون بواسطة قطارة أو أنبوبة شعرية مسحوبة وتوضع في وسط السائل المقابل فإن طفت قطرة دل ذلك على أن محلول أصبح ذا كثافة أكبر أي أن النسيج امتص جزءاً من مائه وإن غطست قطرة إلى القاع دل ذلك على أن محلول أصبح ذا كثافة أقل أي أن النسيج فقد جزءاً من مائه وإن بقيت قطرة في مكانها منتشرة انتشاراً متساوياً دل ذلك على أن الكثافة لم تتغير وأن جهد الماء في النسيج يساوي جهد الماء في محلول الذي بأنبوبة الاختبار. وبالمثل وكما ذكر سابقاً فإن الحصول على محلول متعادل نادر (أي الوصول إلى تعلق قطرة وانتشارها وفي غالبية التجارب إما أن تطفوا قطرة وإما أن تغطس لها يؤخذ متوسط محلولين المتدرجين في التركيز وللذين في أحدهما تطفو قطرة وفي الآخر تغطس والشكل رقم (٤-٢٥) يبين هذه الطريقة.

وكما في الشكل يلاحظ أنه من الأفضل جعل طرف الأنبوبة الشعرية التي تستعمل كقطارة منحني بزاوية قدرها نحو  $90^{\circ}$  لكي لا يحدث تأثير أفقي لحركة قطرة عند خروجها إلى محلول.

هناك طريقة أخرى تعتمد على التغير في معامل الانعكاس بدلاً من الكثافة ولا تختلف في طريقة التحضير عن السابقة ويمكن الحصول على محلول متعادل مع النسيج عندما لا يتغير معامل انعكاسه. حيث يقاس معامل الانعكاس



الشكل رقم (٤-٢٥). بعض أدوات طريقة شارداكوف لتقدير الجهد الكلي للماء (في الورقة). تتمثل في مجموعة من أنابيب اختبار توضع بها العينات ومجموعة أخرى ملونة (المقطة)، وعلى اليمين تحويل بسيط للقطارة التي يؤخذ بها قطرة من محلول الملون وطرفه محني بزاوية تسهيل التحكم في إدخال القطرة في الأنابيب المقابل في التركيز الأصلي والذي كانت به العينة.

للمحلول قبل وبعد وضع النسيج، وهذه طريقة كمية يمكن تفادى بعض الأخطاء الناتجة عن مقدار التغير في معامل الانعكاس في مختلف المحاليل بأخذ الفروق في التغير ونسبها إلى الوزن الجزيئي ومن ثم رسم العلاقة بينها وبين الجهد الأسموزي للمحاليل. والطريقة الثالثة هي أن تستخدم جذور حية بحيث يقاس معدل امتصاصها للماء ومن محليل مختلفة التركيز ومن ثم مد المنحنى إلى نقطة الصفر من معدل الامتصاص وهي في هذه الحالة يفترض أن تمثل محلول الذي جهد المائي يساوي الجهد المائي في النسيج.

للطرق السابقة (طرق الاتزان مع السوائل) بعض الأخطاء التي تحد من


الاعتماد عليها كليّة وهي كما سبق الافتراض بأن المذاب لا ينفذ إلى داخل الخلايا وتأثير القطع على النسيج ودخول المحلول إلى المسافات البينية في النسيج علاوة على ما لكل طريقة معينة من أخطاء العمل فمثلاً طريقة التجفيف قبل الوزن في الطريقة الوزنية تختلف من شخص لآخر ومن تجربة لأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال السكروز ك محلول في هذه الطرق قد ظهرت له بعض الدلائل من أنه يدخل إلى داخل النسيج ولذا يستعمل الآن المانيتول أو مادة أفضل منه مثل كاربوبواكس (Carbowax).

### **ب) طرق الاتزان البخاري**

يتطلب كثير من الطرق التي تعتمد على الاتزان البخاري معرفة دقيقة لبعض القياسات الكهربائية ولذا فقد بقيت هذه الطرق غريبة عن الكثير من علماء فسيولوجيا النبات رغم أن هذه الطرق قد عرفت في فروع أخرى كالطب وقياس الجهد الأسموزي في العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي. وهنا قد يعزى سبب ذلك أيضاً إلى عدم وجود مصطلحات قياسية كما سبق التنبيه عنه. على أية حال يستحسن استعراض الطرق المختلفة بصورة موجزة ومن ثم إيضاح بعض الاحتياطات اللازم اتخاذها لتلافي حدوث أخطاء في القياس.

#### **ب - ١) طرق التعادل البسيطة**

من أبسط الطرق طريقة اقترحت في البداية لقياس الجهد الأسموزي للعصير الخلوي أو الجهد الكلي للماء في عينة التربة والشكل رقم (٤-٢٦) يوضح مكونات الطريقة حيث يلاحظ أنها تتكون من عدة أنابيب شعرية قطرها نحو ٣٠ مم وبطول ٦ مم) ملتصقة على غطاء شريحة الذي يوضع




الشكل رقم (٤-٢٦). رسم تخطيطي لطريقة تعين الجهد الكلي بالتغيير في حجم المحلول حيث (أ) مادة لاصقة و (ب) أنبوبة شعرية بها المحلول المعروفة ججهة الأسوزي و (جـ) غطاء الشريجية الرجالجي و (دـ) مادة فازلين لإحكام الغطاء و (هــ) العينة أو في هذه الحالة العصير الخلوي أو محلول التربة وهو في تجويف صغير في الشريجية الزجاجية.  
 المصدر: (Crafts et. al., 1949).

بدوره فوق المحلول أو العينة كقطعة ورقة المراد قياس جهد مائه أو جهد مائتها ويكون بينهما كما هو واضح من الشكل مسافة بحيث لا يحدث تلامس ، وغالبا تستعمل شريحة م-curva لوضع المحلول أو العينة. وباستعمال مادة الفازلين يتحكم الغطاء حيث يمكن استعمال عدسة عينية لمراقبة تغير حجم المحلول بعد فترة من الزمن والمحلول الذي لا يتغير حجمه يعادل جهده الجهد الكلي للعينة. ولتفادي

تأثير التغير في درجة الحرارة يفضل وضع الشريحة وما بها في حمام مائي ، ونظرًا لدقة الأدوات والזמן المطلوب فقد تمت قياسات قليلة بهذه الطريقة.

والطريقة الثانية هي طريقة قياس التغير في وزن العينة وهي تحويل بسيط للطريقة الوزنية في الطور السائل وتفادي عملية التجفيف وتدفق المحلول في المسافات البينية في تلك الطريقة ولكن هذه الطريقة تتطلب تحكمًا كبيرًا في تقلبات درجة الحرارة لذا فقد استعملت مجففات صغيرة كان آخر تطوير لها ما هو موضح في الشكل رقم (٤-٢٧). حيث يتبعن الشكل العام لها، وهذه المجففات توضع في حمام مائي لا تزيد تغيرات درجة حرارته عن  $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ . ومن عيوب هذه الطريقة أنها تتطلب وقتاً طويلاً قد يصل إلى ٤٨ ساعة وهذا في حد ذاته قد يسبب زيادة في الخطأ نتيجة لأيضاً الخلايا وتغير ظروفها الطبيعية بعد هذه الفترة الزمنية.



سم²

الشكل رقم (٤-٢٧). رسم تخطيطي لمقطع في غرفة الاتزان للطريقة الوزنية في الطور البخاري لتقدير جهد الماء.

المصدر: (Barrs, 1968).

أما الطريقة الأخيرة في هذه المجموعة فهي قياس التغير في وزن السائل وهي طريقة أيضاً تحتاج إلى فترة طويلة للتعادل وهي كالطريقة السابقة


استخدم فيها عينات من أوراق النبات لقياس جهد مائها الكلي وتعتمد الطريقة على قياس معدل اختلاف وزن محاليل متدرجة في التركيز حيث توضع في أواني صغيرة ملتصقة بالعينة مع التغير في الرطوبة النسبية للنظام ومن ثم رسم العلاقة بينهما، من العلاقة يتبين المحلول الذي في حالة اتزان مع الورقة حيث يمثل جهده الجهد الكلي للماء في الورقة، وقد كانت هذه الطريقة بدائية في أول الأمر إلا أنها حظيت بشيء من التطوير حيث توضع العينة في حيز شفاف ومن ثم يقاس مقدار ثاني أكسيد الكربون اللازم إدخاله في ذلك الحيز وكذلك كمية بخار الماء التي يجب سحبها من ذلك الحيز للحصول على ضغط جوي ثابت داخل ذلك الحيز وهنا يجب أن تكون الإضاءة ثابتة.

#### **بـ ٢) قياس ضغط البخار أو الرطوبة النسبية في الطور البخاري**

تستعمل في هذه الطرق حجيرات صغيرة محكمة الإغلاق لوضع العينة بها وبعد التعادل تcas الرطوبة النسبية أو ضغط البخار.

والطريقة الأولى تستستخدم فيها قطرة معلقة في حجيرة التعادل (الشكل رقم ٤٢٨) والعينة عبارة عن حلقات من نسيج الورقة، وتعمل هذه الحلقات بأخذ أقراص من الورقة بالثاقب الفلبيني بنصف قطر يقارب ٠.٩٥ سم ومن ثم استخدام ثاقب فلبي (٠.٥ سم) لإزالة جزء من النسيج في مركز القرص، وتوضع هذه الحلقات في الحجيرة وتغطى بإحكام ومن ثم توضع في حمام مائي درجة حرارته ثابتة، وبعد ساعتين تقريباً تستخدم الماصة في دفع قطرة الماء التي بداخل الماصة المدرجة إلى داخل الحجيرة بحيث تبقى معلقة عند الطرف ولمدة خمس دقائق ومن ثم تسحب إلى داخل الماصة ويسجل ارتفاع الماء داخل الماصة ثم تدفع مرة أخرى لكي تبقى معلقة لمدة عشر دقائق ويعاد

سحبها ويسجل الحجم ثانية وبتكرار العملية مع الزمن يحسب مقدار ما يتاخر منها في زمن قدره عشر دقائق ويحسب معدل التاخر ويقارن بمعدل تاخر مثل هذه قطرة تحت الظروف نفسها مع محلول معروف جهده الكلي ويستعارض عن العينة بحلقات من أوراق الترشيح مبللة بمحاليل مختلفة من كلوريوم الصوديوم (انظر الملحق رقم ٣ الجدول رقم ١).



الشكل رقم (٤-٢٨). رسم تخطيطي لمقطع في حجيرة قياس جهد ماء الورقة، حيث (أ) موقع أنفاس الورقة و (ب) قاعدة الحجيرة و (جـ) غطاء الحجيرة و (دـ) طرف الماصة و (هـ) حلقة مطاطية و (زـ) مادة إبوكسي و (حـ) الماصة.

المصدر: (Macklon and Weatherley, 1965).


أما الطريقة الثانية فيستخدم فيها سيكروميت لقياس الضغط البخاري النسبي للهواء المحيط بالعينة بعد الاتزان نظراً للعلاقة الموجودة بين الضغط

البخاري النسبي والجهد الكلي للماء كما ذكر في معادلة سابقة وهي :

$$\Psi_w = \frac{RT \ln e/e^\circ}{V}$$

وهناك نوعان من السيكروميترات المستخدمة في هذا المجال أحدهما يستخدم المزدوجات الحرارية (Thermocouples) والآخر يستخدم ثرمومتر (Thermometer). ولو أن النوع الأول هو الأكثر شيوعاً.

إن طريقة القياس باستعمال المزدوجات الحرارية بدأ باستعمالها من قبل علماء الطلب الإحيائي في العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي و تستغل ظاهرة سبيك (Seebeck effect) وهي أنه عند توصيل طرف في سلكين معدنيين مختلفين ووضعهما في حيز ذي درجة حرارة معينة ومن ثم ربط الطرفين الآخرين ووضعهما في حيز مختلف في درجة الحرارة فإن تياراً كهربائياً يسري في الأسلام (الشكل رقم ٤-٢٩) لكي يعادل الفرق في درجة الحرارة. من ناحية أخرى فإنه عند تثبيت درجة حرارة الوصلتين وتغيير تيار كهربائي فإن إحدى الوصلتين تبرد والأخرى تسخن واتجاه التيار يحدد ذلك وهذه هي ظاهرة بتيه المذكورة سابقاً في موضوع قياس جهد ماء التربة. من المزدوجات الحرارية المستخدمة في قياسات جهد الماء مزدوج سبانر الحراري وأساسه موضح في الشكل رقم (٤-٢٩) والمزدوج الحراري الذي طوره العالمان ريتشاردز وأوقاتا ١٩٥٨ (Richards and Ogata, 1958) وأساسه موضح في الشكل رقم (٣-٢٩) حيث يختلف في إضافة بسيطة وهي حلقة من معدن الفضة، أما الأسلام فأحدثها سبيكة




الشكل رقم (٢٩-٤). ظاهرة الازدواج الحراري. ١ - ظاهرة سيبك حيث يسري التيار نتيجة لفرق درجة الحرارة بين الوصلتين أ و ب. دائرة سيكروميتربانر. ٣- دائرة سيكروميتريتشاردر وأوقاتا.


المصدر: (Richards, 1965a) بتصرف.

(Constantan) والآخر سبيكة من (Chromel-p) بينما استخدم سبانر لمزدوجة الحراري معدن البزموت والسلك الآخر سبيكة معدن البزموت مع ٪ ٥ قصدير. وقد حدثت عدة تعديلات وبحوث لزيادة كفاءة القراءات مثل هذه المزدوجات الحرارية. تتم القراءة في النوع الأول (مزدوج سبانر الحراري) بتمرير تيار كهربائي لتبريد الوصلة داخل الحجيرة التي بها العينة فيتكافف جزء من بخار الماء على الوصلة، وبعد قطع التيار فإن الماء المتكافف على الوصلة يبدأ في التبخر ثانية، عندها يقاس التيار الناتج عن تبريد الوصلة أيضاً، ويتم القياس بواسطة جلفانوميتر. أما النوع الثاني من المزدوجات الحرارية (ريتشاردر وأوقاتا) فإن القياس يتم بوضع قطرة ماء على حلقة معدن الفضة وعندما تثبت عملية التبخر منها تؤخذ القراءة (ثبت مؤشر الجلفانوميتر يدل على ثبات عملية التبخر). وفي كلا النوعين تعاير القراءات بواسطة محاليل متدرجة في التركيز وأحياناً تستعمل قطع من أوراق الترشيح وتبلل بتلك المحاليل والتي ضغطها البخاري معروفة. إن هذا النوع من القياسات يستخدم لقياس جهد الماء في الأوراق

وعينات محلول التربة مع أن هناك محاولات لاستعمال مثل هذه الأجهزة في الحقل. ومن الأمور التي يجب مراعاتها كما ذكر سابقا هي التحكم في تغيرات درجات الحرارة. والشكل رقم (٤-٣٠) صورة ظلية لأهم أجزاء تلك المزدوجات الحرارية. أما الشكل رقم (٤-٣١) فيوضح تفاصيل سيكروميت المزدوج الحراري ثنائي الوصلة المعادلة للحرارة.



الشكل رقم (٤-٣٠). صورة ظلية لكل من سيكروميتات (أ) سبانر و (ب) رتشاردز وأوقاتا، والأرقام تدل على ١- قاعدة من نحاس أصفر و ٢- حلقة مطاطية و ٣- عمود مزدوج و ٤- مكان توصيل أسلاك المزدوج و ٥- ملتحى السلكين (العقدة) و ٦- سلك سبيكة كرومـل ب (قطرها نحو ٠٠٢٥٤ مم) و ٧- سلك سبيكة الكونستانـن القطر في ٦ نفسه) و ٨- حلقة الفضة.  
المصدر: (Barrs, 1965a).




الشكل رقم (٤-٣١) رسم تخطيطي لتفاصيل سيكروميتير المزدوج الحراري ثانوي الوصلة العادلة للحرارة.  
المصدر: (Brown and Van Haveren, 1972).

على أية حال نتيجة لتحسين تصميم مثل هذه السيكروميترات وتقديم الأجهزة الإلكترونية المساعدة في أداء هذه السيكروميترات جعلت الاستعمال لا يقتصر على المعمل كما تدل على ذلك البحوث التي قدمت في المؤتمر الذي عقد عن السيكروميترات في ربيع ١٩٧١ [راجع براون وفان هيفرين ١٩٧٢ م (Brown and van Haveren, 1972)]

ومن التعديلات التي تستحق الذكر هي إمكانية قياس الجهد الكلي لماء العينة تقريراً من الماء النقي إلى الماء المتبقى بعد التجفيف في الفرن عند درجة حرارة  $١٠٠^{\circ}\text{C}$  في بنور القمح وذلك بتحوير في طريقة قراءة الميجروميتر


التجاري (يتبع طريقة مزدوج سبانر الحراري) بحيث تم القراءة في خطوتين على التوالي كما ذكرها العالم ويب ١٩٨١ م (Wiebe, 1981). بالنسبة لمعاييره هذه الأجهزة للحصول على منحنى قياس يفضل استخدام ثلاثة محاليل في الأقل بحيث تكون إحدى القراءات قريبة من نقطة تقاطع المنحنى مع الأحداث الأفقي كما في الشكل رقم (٣٢-٤) ولو أن البعض استخدم محلولين فقط.



الشكل رقم (٤-٣٢). العلاقة بين جهد الخلول قياساً بالمزدوج الحراري والحراف الجلفانوميتر (الانحراف  $= 10 \text{ م} / \text{م}^2$ ). عادي ذي جهد أسموزي يساوي  $-0.39$  ميجاباسكال. المصدر (Boyer and Knipling, 1965).

من تقنيات السيكريوميترات طريقة سيكروميتريه لتحديد نقطة التعادل isopiestic point الموضح تخطيطا لها في الشكل رقم (٤-٣٣) وتصلح لقياس

الجهد الكلي للنسيج، وطريقة المعايرة والنواحي النظرية كما أوردها بوير ونيلينج ١٩٦٥ (Boyer and Knipling 1965).



الشكل رقم (٤-٣٣) . رسم تخطيطي لاستخدام الطريقة السيكرومترية لتحديد نقطة التعادل لقياس جهد الماء الكلي للنسيج.

المصدر: بتصرف مقتبسة من (Taiz and Zeige. 2006).

أما النوع الثاني من السيكرومترات فهو ما يعرف باسم الترمستور (Thermistor) وهو محاولة لنفادي أحد العوائق الرئيسية في استعمال المزدوجات الحرارية وهي ضآلة التيار الكهربائي وتطلب أجهزة دقيقة لقياس ذلك (يجب أن تكون حساسية الجهاز المستخدم في القياس لدرجة قياس جهد كهربائي في حدود  $0.1 \text{ ميكروفلت}$ ). والقاعدة الأساسية التي يعمل بها الترمستور هي ما هو معروف من أن كثيراً من المعادن لها معامل حراري موجب بينما القليل ذو قيمة تقارب الصفر ومن ناحية أخرى فإن بعض


الأنواع من المواد شبه الموصلة ذات معامل حراري سالب مما يجعل للظاهرة الأخيرة تطبيقات كثيرة في قياس درجات الحرارة وبدقة فائقة تصل إلى  $0.002^{\circ}\text{C}$ . وقد اشتقت اسم الترمستور من الدلالة على مقاومات التغير الحراري (*Thermo-variable resister*) وأعلى درجة حرارة يمكن قياسها بهذا النوع هي  $300^{\circ}\text{C}$ ، أما من حيث التركيب فالبعض من هذه السيكروميترات عبارة عن سبيكة من أكسيد عناصر النيكل والمنجنيز والكوبالت بحيث تشكل كأقراص أو شرائح أو كريات صغيرة تربط بموصل جيد حسب الحاجة. في إحدى التجارب بمثل هذا النوع قام العالم كريب (Kreeb, 1965) وفي محاولة للتغلب على الصعوبة في تسجيل قراءات المزدوجات الحرارية، باستعمال دائرة كهربائية على هيئة قنطرة أحد ذراعيها عبارة عن طرف ثرمستور في الهواء الجاف يقيس درجة حرارة الحجيرة وبعد القراءة يمكن إنزال غلاف نحاسي بحيث يحيط بطرف الترمستور وينزع التبخر من الحيز المحيط بالطرف بواسطة هذا الغلاف لذا فالقراءة تمثل قراءة درجة الحرارة الرطبة في الحجيرة، والفرق بين القراءتين يدل على الرطوبة المطلوبة في المعادلة وقد استعمل جهاز تسجيل ورقي لتسجيل إشارة عدم الاتزان المعروفة في القنطرة بعد تكبيرها. أما العالم ريتشاردس (Richards, 1965a) فقد قام بقياس الجهد الكلي لمحلول التربة بطريقة مشابهة نوعاً ما ولكن بتحويل بسيط، هو استعمال اثنين من الترمستورات أحدهما طرفه جاف والآخر طرفه مبلل في ذراعي قنطرة هوويتسون (Wheatstone bridge) وقد كانت تدل على انحراف بسيط ولكنه ثابت مع الزمن نتيجة لتغير حجم الطرف الرطب، لذا فمنحنى المعايرة يمتد إلى نقطة الصفر.

بعد هذا الشرح المختصر لبعض طرق قياس الجهد الكلي للماء بطرق الاتزان البخاري يتضح أن هذه الطرق ما هي إلا محاولة لتفادي بعض الأخطاء الموجودة في طرق الاتزان مع السوائل مثل ملامسة محلول للعينة ودخول ذلك محلول إلى المسافات البينية وغير ذلك كما ذكر سابقاً، وهي أيضاً محاولة للحصول على قيم أدق ومع ذلك فيجب الإدراك أن هذه الطرق في القياس (طرق الاتزان البخاري) لا تخلو من الأخطاء التي قد تكون كبيرة، ومن أهم هذه الأخطاء تلك المتصلة بوجود ملالات مستمرة (Persistent gradient) في درجات الحرارة والضغط في حالة الاتزان بين العينة والبخار المحاط بها في حجيرة الاتزان، وكذلك احتمال الخطأ في طرق الاتزان مع السوائل لا يزال هنا قائماً فمثلاً عند فصل العينة من النبات فإن ما تتعرض له هذه العينة من اتزان مع الشد السالب في الخشب قبل الفصل يختل وبالتالي قد يؤثر هذا الاختلال في الجهد الكلي (للورقة مثلاً). هذا بالإضافة إلى أن هذه الطرق في بعض الحالات تتطلب فترة زمنية طويلة للاتزان (عكس المتوقع) وقد يكون سبب ذلك تلوث الأنسجة إما من الأملاح والأتربيه المتراكمة على تلك العينة وإما من تلوث الحجيرة نفسها. في بعض العينات هناك مصدر للخطأ آخر وهو أن العينة نفسها تستمرة في النمو أثناء التجربة (مثل ورقة نبات الخروع) مما ينتج عنه انخفاض في أحد مكونات الجهد وهو جهد الضغط. أما المدى الذي قد تصل إليه مثل هذه المصادر في الخطأ فإن الحرارة الناجمة عن تنفس طبقة واحدة من قطعة من ورقة نبات قد تسبب خطأ في القراءة للجهد قد تصل إلى أكثر من ١٥٪.

### جـ) طرق الاتزان مع الضغط

في العقد السادس من القرن العشرين الميلادي بدأ استعمال أجهزة الضغط لقياس الجهد الكلي للنسيج حيث تبدو طريقة القياس أكثر دقة من طرق الاتزان مع السائل سابقة الذكر، ويعود ذلك الاستعمال إلى ابتكار العالم شولاندر وزملائه ١٩٦٥ م (Scholander, et al., 1965) لشكل جديد من أجهزة الضغط التي حاول العالم ديكسون في بداية ذلك القرن استعمالها للغرض نفسه ولكن بعض المصاعب التقنية حالت دون إتمام الهدف وقد أطلق ديكسون على جهازه اسم (خزانة الضغط الهوائي Air pressure chamber) أما شولاندر وزملاؤه فقد أطلقوا عليه اسم (وعاء الضغط Pressure bomb). لمزيد من المعلومات التاريخية عن هذا الموضوع يراجع تاييري وهامل ١٩٧٢ م (Tyree and Hammel, 1972) ويوضح الشكل رقم (٤-٣٤) يوضح مقطعاً في ذلك الوعاء وبعض الوصلات الضرورية.

ويستعمل وعاء الضغط لقياس عدد من العلاقات المائية كما سيرد لاحقاً، ولقياس الجهد الكلي في أوعية الخشب يؤخذ فرع ورقي مناسب ويزال جزء من القلف واللحاء عند الطرف ثم يوضع في الوعاء بحيث يبرز جزء صغير من الساق للخارج بعدها يرفع الضغط داخل الوعاء عن طريق فتح مفتاح غاز النيتروجين ويراقب المقطع بواسطة عدسة عينية حتى يعود السائل الموجود في الخشب إلى سطح المقطع، عندها تسجل قراءة عداد الضغط وهي تساوي قيمة الجهد الكلي تقريراً لهذا الفرع قبل قطعه والإشارة سالبة.




الشكل رقم (٤-٣٤). رسم تخطيطي لإيضاح مكونات وعاء الضغط ووصلاته الأساسية مثل خزان النيتروجين ومقاييس الضغط، والرسم إلى اليسار يمثل قطاعاً طولياً في الوعاء الذي لا يقل سمكه عن ٧ مم وعادة يستخدم الفولاذ رقم ٣٠٣ والغطاء من رقم ٣٢١ وكلها غير قابلة للصدأ. يوضح الرسم على اليمين تثبيلاً لعمود الماء داخل الخشب قبل قطع العينة (A) ومستوى العمود بعد القطع (B) ومستوى عمود الماء بعد ضغطه بالغاز ليصل إلى مستوى القطع حيث قيمة الضغط تؤخذ لتتمثل جهد الماء قبل القطع والإشارة سالبة.

المصدر: مقتبس من (Taiz and Zeige. 2006).

هناك طريقة استخدمها العالمان بيك ورابيج ١٩٦٦ م (Peck and Rabbidge, 1966) لقياس الجهد الكلي للمحلول التربة أو جهد المادة بواسطة جهاز يعمل كعمل الأسموميت. يوضح الشكل رقم (٣٥-٤) مقطعاً في ذلك الجهاز حيث محلول المستخدم كسائل يتزن مع العينة المراد قياس جهدها الكلي والسائل عبارة عن مادة (كريبوواكس رقم ٢٠٠٠٠) وهي مادة جهدها الأسموزي أقل من جهد العينة. عند بدء القياس يكون جهد ضغط السائل يساوي الصفر ثم بعد وضع العينة يبدأ الضغط في الارتفاع حيث ينتقل الماء

من العينة إلى السائل حتى يحدث الاتزان لأن حيز السائل محدود. ينقل جهد الضغط الناتج ناقل الضغط (Pressure transducer) لتسجيله وبإضافة قيمة الجهد الأسموزي للسائل (كربواكس) ينتج الجهد الكلي للعينة. هذه الطريقة يمكن استخدامها لقياس الجهد الكلي في عينات نباتية.



الشكل رقم (٤-٣٥). رسم تخطيطي يوضح أجزاء جهاز ناقل الضغط المستخدم لتقدير جهد الماء الكلي.  
المصدر: (Peck and Rabbidge, 1966).

هناك بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال وعاء الضغط وهي المحافظة على الفرع لكي لا يفقد جزء من محتواه المائي بين القطع وأخذ القراءة وكذلك عدم غلق التغور في الأوراق نظراً لأن الضغط الناتج داخل الوعاء قد يسحق خلايا الورقة (الأوراق) ويمكن تثقيب الورقة أحياناً إذا طلبت ظروف التجربة ذلك للسماح للغاز بالدخول بين نسيج الورقة. أما الطريقة الثانية فليس هناك ما يدل على استخدامها لعينات نباتية.


## ٢- طرق قياس الجهد الأسموزي

معظم الطرق المستخدمة لقياس الجهد الأسموزي طرق غير مباشرة حيث تقيس الجهد الأسموزي للعصير الخلوي بعد استخلاصه من النبات أو تقيس الجهد الأسموزي التقريري تحت ظروف مختلفة لقطع من النسيج أو أجزاء من النبات كما يلي :

### أ) طرق قياس الجهد الأسموزي للعصير الخلوي

من أبسط الطرق وأسرعها ولكن ليس أدقها طريقة قياس معامل الانكسار (Refractive index) حيث يستخلص العصير الخلوي ويكتفي منه كمية بسيطة (حوالي ٠٠٢ مل) توضع على مؤشر جهاز معامل الانكسار ومن ثم تسجيل القراءة التي يمكن تحويلها إلى جهد أسموزي عن طريق مراجعة بعض الجداول التي تبين علاقة معامل الانكسار مع الجهد الأسموزي عند درجة ٢٠°C. وهذه الطريقة في الغالب تعطي قيمة أقل للجهد الأسموزي لذا يلجأ أحياناً إلى وضع منحنيات للعلاقة بين الجهد الأسموزي لنبات ما ومعامل الانكسار حيث يقاس الجهد الأسموزي أولاً بطريقة الانخفاض في درجة تجمد محلول (كما سيرد)، ويبين الشكل رقم (٣٦-٤) تلك العلاقة، وللعلماء الروس في العقد السادس من القرن العشرين الميلادي تجارب كثيرة على هذه الطريقة وتحقيقها ووضع طرق محددة لجمع العينات لكي تكون طريقة حقيقة لقياس الجهد الأسموزي ولكن القيم التقريرية (أي الدقة) التي تنتج في هذه الطريقة لا تستحق الجهد المبذول لإتمامها.

أما الطريقة التي شاعت ولا زالت وتعد من أكثر الطرق استعمالاً فهي طريقة قياس نقطة التجمد للمحلول (العصير الخلوي) والتي تعرف غالباً



الشكل رقم (٣٦-٤). العلاقة بين معامل الانكسار والجهد الأسموزي لعصير نبات *Nicotiana sandersae* (Slavik, 1963).

المصدر:

بالطريقة الكريوس코بية (Cryoscopic method) ولا يخلو، تقريرياً، أي كتاب عام في الفسيولوجيا من وصفها. وقد يرجع سبب استعمالها لأنها تبدو سهلة ودقيقة التتائج لحد ما وخاصة عندما تعديل قيم الجهد الأسموزي إلى درجة حرارة النبات المأخوذة منه العينة. وهذه الطريقة تعتمد على القاعدة المعروفة من أن المواد الذائبة تخفض قيمة الضغط البخاري للمذيب، لذا فوجود مادة ذائبة في الماء تخفض من ضغط بخار الماء مما يتسبب في عدم تكون الثلج عند درجة تجمد الماء وهذا في حد ذاته اتزان في الضغط البخاري بين الماء السائل والصلب عند نقطة تجمد محلول ككل. إن انخفاض الضغط البخاري يتناسب مع الكسر الجزيئي للمذاب حسب قانون راؤولت، ومن ناحية أخرى

فإن علاقة الضغط البخاري مع درجة الحرارة للمادة المذابة توازي التغير في الضغط البخاري مع درجة الحرارة للماء النقى. من الناحية النظرية فالجهد الأسموزي لواحد جزئي وزنی من محلول غير متأین عند درجة الصفر تساوي  $-2.27$  ميجاباسکال ودرجة تجمده تساوي  $-1.86^{\circ}\text{C}$  كما ذكر سابقاً، لذا فالجهد الأسموزي لمحلول مخفف يمكن تقديره من درجة تجمده كالتالي :

$$\frac{\Psi_s}{\Delta f} = \frac{-2.27}{-1.8}$$


أي أن :

$$\Psi_s = 1.22 \Delta f \text{ (MPas)}$$

حيث :  $\Delta f$  هي درجة تجمد محلول (أي مقدار الانخفاض عن الصفر المئوي).


والطريقة التقليدية هي استخدام ثرموميتر حساس (ثرموميتر بكمان) حيث يوضع طرفه في العينة (العصير الخلوي) وقد جرت عدة تحسينات على هذه الطريقة لزيادة كفاءتها كاستعمال الترمستور بدلاً من الثرموميتر أو استبدال الأخير بمزدوج حراري كما في الشكل رقم (٤-٣٧).

ويلاحظ من الشكل أن الوعاء ما هو إلا للعزل الحراري عن الوسط. أما الرسم البياني بجانب الشكل فهو تسجيل لقراءة المزدوج الحراري التي تقارن بقراءة المذيب (في هذه الحالة الماء النقى). للحصول على الفرق ( $\Delta f$ ) للتعويض في المعادلة. ومهما يكن من استعمال أو تقنية في هذه الطريقة فهناك أجهزة تصنع تجارياً ليس هذا مجال ذكرها أو المفاضلة بينها بل هناك كتيبات تهتم بتجميعها مثل ويب وآخرين ١٩٧١ م (Wiebe et. al., 1971).



الشكل رقم (٤-٣٧). رسم تخطيطي يوضح طريقة تقدير الانخفاض في درجة تجمد السائل.  
المصدر: (Salisbury and Ross, 1978).

من التطوير لهذه الطريقة لقياس الانخفاض درجة التجمد استخدام ما يعرف بأسوموميتر الانخفاض في درجة التجمد cryoscopic osmometer الموضح في الشكل رقم ٤ - ٣٦ (Malone and Tomos, 1992). حيث يقاس الانخفاض لحجم صغير لعصير خلية واحدة ( $10^{-9}$  لتر). كما هو موضح في والشكل رقم (٤-٣٨) يوضح تخطيطاً لمكونات الأسموميت.




الشكل رقم (٤-٣٨). أسموميتر الإنخفاض في درجة التجمد (A) عينات سائلة صغيرة الحجم توضع في موقعها على منصة المجهز، (B) بخفض الحرارة تبدأ العينات في الوصول إلى درجات تجمد عالية ثم تتجمد، (C) تسخين المنصة التدريجي يسبب ذوبان العينات. ودرجة الحرارة التي تذوب عندها آخر بلورة تعد قياس لدرجة ذوبان العينات.

المصدر: مقتبسة من (Taiz and Zeige. 2006).

هناك طرق أخرى لقياس الجهد الأسموزي للعصير الخلوي سبقت الإشارة لها عند ذكر طرق قياس الجهد الكلي عن طريق الاتزان مع الطور البخاري، وتجدر الإشارة أن الأساس النظري واحد مثل طريقة ضغط

البخار، والأفضل في هذه الطريقة أن يقاس الجهد الكلي للعينة النباتية ثم تجمد عند درجة  $-30^{\circ}\text{C}$  أو تغمس مباشرة في النيتروجين السائل ثم تعاد لحجيرة الضغط وبعد انصهار العينة فإن جهد الضغط يساوي الصفر لذا فالقياس يمثل الجهد الأسموزي بعد الاتزان مع الضغط البخاري في الحجيرة.

من الطرق المستخدمة سابقاً طريقة أسموميتر بارجر - هالكت (Barger-Halket) الموضحة في الرسم التخطيطي أدناه الشكل رقم (٤-٣٩).




الشكل رقم (٤-٣٩). طريقة بارجر-هالكت في تقدير الجهد الأسموزي للعصير الخلوي. يلاحظ أن الأنابيب تحوي محاليل سكرور (لون أسود) بينما العصير الخلوي يمثله الأجزاء المقاطعة وبيهما الفقاعات الهوائية (بيضاء). كل أنوية بها تركيز من السكرور واحد.

المصدر: (Levitt, 1964).

وكما قد يستدل من الشكل فإن هذه الطريقة تعتمد على إيجاد محلول المتوازن مع العصير الخلوي حيث يقاس طول قطرة العصير الخلوي الموجودة في الأنوية الشعرية فإن ازداد طولها دل ذلك على امتصاص كمية من بخار الماء الموجود في الفقاعة الهوائية والتي تتنزن مع السائل بجانبها، وإن قصر طول

القطرة دل ذلك على فقدان الماء أما القطرة التي لا يتغير طولها فإن جهدها الأسموزي يعد مساويا للجهد الأسموزي للمحلول المفصول عنها بالفقاعة. ويطلب عادة نحو ٢٤ ساعة لحصول الاتزان وقياس التغير في طول القطرة بواسطة مجهر وميكرومتر حيث الأنابيب مثبتة على شريحة زجاجية. وللتقليل من تأثير تقلبات درجة الحرارة أثناء فترة الاتزان يستحسن وضع الشريحة في طبق بترى أو حمام مائي ثابت درجة الحرارة. وهذه الطريقة تصلح لقياس الجهد الكلي أيضاً.




الشكل رقم (٤٠-٤). أسموميت فان آندل. أ—قطع في الأسموميت بين الغرفة الرطبة بأبعادها والغطاء السفلي حيث تدل إليها العينة والمسمار المثبت لرفع وتحفيض المزدوج الحراري في الغرفة. ب—قطع مكبر من قمة الأسموميت. ج—قطع مكبر في منطقة المزدوج الحراري والخط المتقطع يمثل سلك الكونستانتين والتصل سلك المجنيز.

المصدر: (Van Andel, 1952).

يعد أسموميتر فان اندل (Van Andel osmometer) أول نوع من السيكروميترات الرطبة التفاضلية لقياس الجهد الأسموزي للعصير الخلوي حيث يتكون وكما في الشكل رقم (٤٠-٤) من مزدوج حراري ذي عقدتين في حجيرة رطبة مبطنة بطبقة من ورق الترشيح المبلل بمحلول معروف جهده الأسموزي وتوضع قطرة من محلول المراد قياس جهده الأسموزي على إحدى العقد بينما توضع على العقدة الأخرى نقطة من محلول المعروف جهده الأسموزي والذي بللت به ورقة الترشيح، وحسب طبيعة كل محلول على هاتين العقدتين فإن الماء سيتبخر أو يتكافئ من محلول المجهول حسب فرق الجهد بينه وبين محلول المعروف جهده الأسموزي الذي يبلل ورقة الترشيح، وهذه الظاهرة تتسبب في بروادة أو تسخين العقدة التي عليها محلول المراد قياس جهده الأسموزي، أما العقدة الأخرى فتبقى ثابتة درجة الحرارة لأنها لا يحصل عليها تكثيف ولا يحدث منها تبخر بالنسبة إلى سطح ورقة الترشيح، والفرق في درجة حرارة العقدتين يعتمد على الفرق في الجهد بين محلولين. تتم القراءة للفرق بواسطة جلفانوميتر عاكس أما معايرة الجهاز فيستعمل حمض البوريك، وعادة، يوضع الجهاز في حمام مائي لا يتعدى التغير فيه لدرجة الحرارة عن  $20^{\circ}\text{C}$ . إن هذا الجهاز كغيره من الأجهزة في الغالب أدخل عليه بعض التعديل كاستخدام الترمistor بدلاً من المزدوجات الحرارية وهناك أنواع تجارية مشابهة تستخدم الأساس النظري نفسه.

من أنواع السيكروميترات المستخدمة في هذا المضمار "السيكروميترات الرطبة البسيطة" حيث سبقت الإشارة لها عند ذكر طرق قياس الجهد الكلي مثل سيكروميتربانر وسيكروميتريتشارذر وأوقاتاً ويدخل ضمنها أيضاً

سيكروميتير الشرمستور والطريقة لا تختلف في قياس الجهد الأسموزي عن قياس الجهد الكلي سوى أن الحجيرة التي توضع فيها العينة تغلف بلفافة الألومنيوم وتجمد بواسطة ثلج جاف (ثاني أكسيد الكربون) أو إضافة كحول أو أسيتون مع الثلج الجاف للوصول إلى درجة تجمد تقارب  $-40^{\circ}\text{C}$  وبعد ذوبان العينة يتم القياس.



الشكل رقم (٤-٤). أسموميتر ويثرلي. أ-الأسموميتر في الوضع الرأسى في الحمام المائي. ب-طرف الماصة مكبر. ج-الأنبوبة وهما السائل. د-منطقة التحام الماصة بالأنبوبة. و-نقطة متحركة للقياس. ز-مطاط. ح-جهاز تغيير الضغط.

المصدر: (Weatherley, 1960).

هناك طرق لقياس تم باستخدام الأسموميت وقد سبق ذكرأسوموميت ويشري لدقيق لقياس الجهد الكلي ويكون استخدامه أيضا لقياس الجهد الأسموزي بتحوير بسيط في طريقة المعايرة والعمل. ويبيّن الشكل رقم (٤-٤) رسمياً تخطيطياً لمقطع في ذلك الأسموميت.

هناك أسموميت آخر عرف باسم أسموميت فان دين هونرت (Van Den Honert) لا يختلف كثيراً من الناحية النظرية عن أسموميت ويشري ما عدا أن السائل المستخدم هو كلوريد الكالسيوم وكذلك تحوير بسيط لجعل الاتزان بين السائل المستخدم والعينة في الحيز الصغير دائم ويتاحاشى عملية سحب نقطة السائل وإعادة تعليقها كما في أسموميت ويشري ومع ذلك فهذا الأسموميت نادر الاستعمال. لقد استغلت هذه الظواهر أو إحداهما في إنتاج أسموميتات الضغط البخاري التجارية والتي أورد مثال لها ويب وآخرون ١٩٧١م (Wiebe .et. al., 1971)

### ب) طرق قياس الجهد الأسموزي للنسيج

تعد طريقة البلزمة الحدية (Limiting plasmolysis) من أقدم الطرق المستخدمة لقياس الجهد الأسموزي للنسيج حيث قد استعملها العالم فيفر وغيره في القرن التاسع عشر الميلادي الماضي ، وقد كثرا استعمالها بعد ذلك حتى وقت قريب حيث قل استعمالها. وتعتمد هذه الطريقة أساساً على تعين النقطة التي عندها يبدأ سينوبلازم الخلية في الابتعاد عن الجدار الخلوي وهو ما يعرف بالبلزمة المؤقتة (Incipient plasmolysis) وتظهر البلزمة على خلايا النسيج عند وضعها في محليل ذات جهد أسموزي أقل من الجهد الأسموزي في الخلايا ، وعملياً تستخدم محليل متدرجة في التركيز ، والافتراض الأساسي

هنا هو أن الجهد الأسموزي للنسيج عند البلزمة المؤقتة يساوي الجهد الأسموزي للمحلول الخارجي ، أي أن ضغط الامتلاء يساوي الصفر. من الناحية التطبيقية تستخدم مجموعة من قطع النسيج المتجانس (لا يزيد سمك القطعة عن أربع خلايا) مثل الأعضاء التخزنية (كجذور الجزر أو درنات البطاطس) أو حتى سلخات من البشرة لورقة البصل حيث توضع في محلول معروف جهده الأسموزي لمدة ٣٠ دقيقة و يمكن إقلال تلك المدة (مدة التعادل) بعرض النسيج والمحلول إلى ضغط سالب بواسطة مضخة لتعجيل عملية دخول محلول إلى النسيج ، بعد التعادل يتم فحص النسيج بالمجهر الضوئي وتحسب نسبة الخلايا المبلزمة وبتكرار العملية لعدة محاليل متدرجة في التركيز يمكن الحصول على قراءات ترسم بيانيًا ومن الرسم تؤخذ القيمة المقابلة لنسبة ٥٠ % من الخلايا المبلزمة كقيمة للجهد الأسموزي لخلايا ذلك النسيج عند البلزمة المؤقتة كما في الشكل رقم (٤٢-٤).

أما الجهد الأسموزي لخلايا النسيج عندما تكون ممتلئة فيجب تعديل القيمة المذكورة لحساب تأثير تغير حجم الخلية مع ضغط الامتلاء. وحساب تقريري لإدخال ذلك العامل تطبق المعادلة التالية :


$$\Psi_{s(t)} = \Psi_{s(ip)} (V_{(ip)} / V_{(t)})$$

حيث :  $(\Psi_{s(t)})$  الجهد الأسموزي عند ضغط الامتلاء.

و  $(\Psi_{s(ip)})$  الجهد الأسموزي عند البلزمة المؤقتة.

و  $(V_{(ip)})$  حجم الخلية عند البلزمة المؤقتة.

و  $(V_{(t)})$  حجم الخلية عند ضغط الامتلاء.



الشكل رقم (٤-٤). تقدير متوسط الجهد الأسموزي للعصير الخلوي بطريقة البلزمـة المؤقتـة، وهو في هذه الحالة الجهد الذي يلزم ٥٠٪ من الخلايا كما يدل على ذلك الخط المتقطع في الرسم.

المصدر: (Sutcliffe, 1968).


ويكون حساب جزء المعادلة ( $V_{(ip)} / V_{(t)}$ ) عن طريق تقدير حجم النسيج أو وزنه في محلول المسبب لبلزمـة ٥٠٪ من الخلايا مع حجم النسيج أو وزنه في الماء النقـي. وقد أورد ستـكـلـيفـ (Sutcliffe, 1968) تلك النسبة لـخـلـاـيـا جـذـورـ الـبنـجـ الأـحـمـرـ بـأنـهـ تـقـارـبـ ٩ـ٥ـ٪ـ.

أما طريقة البلزمـة فقط لـتحـديـدـ الجـهـدـ الأـسـمـوزـيـ فـهيـ تـشـبـهـ الطـرـيقـةـ السـابـقـةـ منـ حـيـثـ الأـسـاسـ النـظـريـ وـلـكـنـهاـ لاـ تـصـلـحـ إـلـاـ عـلـىـ خـلـاـيـاـ أـسـطـوـانـيـةـ الشـكـلـ وـلـذـاـ فـإـنـ اـسـتـخـدـامـهـاـ عـلـىـ أـنـسـجـةـ خـلـاـيـاـهـاـ غـيـرـ تـلـكـ تعـطـيـ قـيمـاـ تـقـرـيبـيـةـ لاـ تـصـلـ إـلـىـ دـقـةـ الطـرـيقـةـ الـأـوـلـىـ لـعـدـمـ اـنـظـامـ الـخـلـاـيـاـ الـأـمـرـ الـذـيـ يـخـالـفـ الشـرـطـ الـأـسـاسـيـ لـهـذـهـ الطـرـيقـةـ.

هناك طرق تستغل خاصية النسيج الميكانيكية المتعلقة بضغط الامتلاء، فمثلاً ضغط الامتلاء يتغير بتغيير الجهد الأسموزي للمحلول الخارجي المحيط بالنسيج وبالتالي فإن مرونة جدر الخلايا تتغير بتغيير الضغط، لذا فقياس هذه المرونة كانخناء قطعة من الساق الذي ليس به تفلظ ثانوي نتيجة لوجود وزن معين وتغيير التركيز في محلول الخارجي المحيط بالنسيج يصل إلى معرفة قيمة الصفر لضغط الامتلاء وهي نقطة البلزمة المؤقتة. وبالتالي فالجهد الأسموزي للمحلول الخارجي عند هذه النقطة يساوي الجهد الأسموزي لخلايا ذلك النسيج. من هذه الطرق طريقة دي فريز عندما أخذ قطعاً من ساق نبات البازلاء وقسمها طولياً ووضعها في محليل متدرجة في التركيز لمشاهدة مقدار الانحناء نتيجة للشد الناتج من النسيج طبقاً للدخول أو خروج الماء فيه على بشرة ذلك النسيج. أما تازاوا ١٩٥٧ م (Tazawa, 1957) فقد استعمل ما يشبه الميزان وأسماه ميزان الضغط لمعرفة متى تكون قيمة ضغط الامتلاء صفراء، بعد ذلك قام لوكمهارت ١٩٥٩ م (Lockhart, 1959) بقياس زاوية الانحناء باستعمال منقلة وزن ثابت على طرف النسيج (قطعة الساق) وطرف النسيج الآخر مرتبط بذراع شفاف لقياس الزاوية كما في الرسم التخطيطي الشكل رقم (٤-٤). ويلاحظ في الشكل، أيضاً، رسم بياني للعلاقة بين الجهد الأسموزي للمحلول الخارجي وزاوية الانحناء ومنه تظهر نقطة البلزمة المؤقتة.

في طريقة لقياس ضغط الامتلاء ويكون استخدامها لتقدير الضغط الأسموزي قام العالم فيرجن ١٩٥٥ م (Virgin, 1955) بإيجاد العلاقة بين تذبذب الطنين (Resonance frequency) وضغط الامتلاء لقطعة من نسيج نباتي ووجد أن التذبذب ثابت بعد نقطة البلزمة المؤقتة كما في الشكل رقم (٤-٤)، والشكل


المذكور يمثل العلاقة بين تذبذب الطنين وتركيز المحلول المحيط بجذور نبات القمح، ويلاحظ أنه قد وجد نتائج مماثلة لتقدير البزلمة المؤقتة في نسيج درنة البطاطس وأوراق نبات اللبلاب (Ivy). من هنا يمكن تقدير الجهد الأسموزي للنسيج ولكن هذه الطريقة تتطلب أجهزة متقدمة مما يجعلها غير ملائمة للاستعمالات العادبة.



الشكل رقم (٤-٤). رسم تخطيطي ومنحني بياني يوضح طريقة لوكهارت لتحديد نقطة البزلمة المؤقتة.  
المصدر: (Lockhart, 1959).

يكون حجم النسيج عند البزلمة المؤقتة أقل ما يمكن ، لذا فقد استغلت هذه الظاهرة أيضاً في قياس الجهد الأسموزي وغالباً ما تستخدم طريقة الوزن

أو قياس الطول بدلاً من الحجم ولكن من الصعب جداً تحديد أقل حجم نظراً لأن استجابة النسيج ليست سريعة ولذا فالقيم الناتجة عن هذه الطريقة تقريبية جداً (كأن تكون القيمة بين ٤٠ و ٦٠ جزيئي وزني من المانitol).



الشكل رقم (٤-٤). تقدير الجهد الأسموزي للنسيج بطرق تذبذب الطينين.  
المصدر: (Virgin, 1955).

إن الطرق السابقة ليست هي المحاولات الوحيدة لإيجاد طريقة سهلة ودقيقة لقياس الجهد الأسموزي، بل هناك محاولات أخرى بعضها محدود الاستعمال على نسيج معين والآخر لم ينتج عنه زيادة في الدقة أو سهولة في الاستعمال نظراً لما تتطوي عليه هذه الطرق من صعوبة في الاستخدام أو كثرة في الافتراضات ومن هذه الطرق مثلاً طريقة قياس التغير في حجم المسافات البينية أو طريقة استخدام وعاء الضغط أو طريقة تحديد الجهد الأسموزي لشعيرات الورقة أو طريقة مراقبة نقطة الانصهار بعد التجمد وغيرها. من هنا

يتضح أن أكثر الطرق استخداماً رغم قدمها هي طريقة البلزمه المؤقتة وكذلك طريقة تعيين الانخفاض في درجة التجمد.

إن طرق قياس الجهد الأسموزي سواء باستعمال عصير خلوي أو باستعمال النسيج نفسه ليست متفقة في قيمها ولذا فإن الطريقة المناسبة تعتمد إلى حد ما على الإمكانيات ونوع العينة وطبيعة التجربة، وقد ظهرت بعض الاتجاهات في تفضيل طريقة البلزمه أو طريقة الانخفاض في درجة تجمد محلول أو غيرها يطول شرحها ولكن المعروف أن هناك مصادر للخطأ في كل الطرق. فمثلاً بالنسبة لتجارب القياس مثل البلزمه وما شابهها فإن البلزمه حالة غير طبيعية ونادراً ما تحدث في الطبيعة كما سبق ذكره لذا فإن وضع النسيج في مثل هذه الحالات يجعل قيم الجهد لا تمثل الحقيقة خاصة لو تبين أن البلزمه في حد ذاتها تسبب أضراراً للخلية أو الخلايا كائفاصام الروابط البلازمية بينها أو تغير شكلها قبل حدوث البلزمه، أو أن محلول المستخدم للبلزمه ذو تأثير في نفاذية الغشاء الخلوي بأي شكل. هذا بالإضافة إلى أن الافتراض الأساسي في مثل هذه الطرق هو أن الغشاء الخلوي يعمل كغشاء شبه منفذ وهو افتراض مشكوك فيه خاصة إذا كانت فترة تعريض النسيج مثل ذلك محلول طويلة حيث قد ينفذ من المادة المذابة جزء ولو قليل إلى داخل الخلية وقد يسبب أضراراً مؤقتة للغشاء الخلوي أو معامل مرونة الجدار الخلوي. أما طريقة الانخفاض في درجة تجمد العصير الخلوي فالعقبة الرئيسية هي الحصول على عصير خلوي نقى غير مشوب لأن تلوث العصير عند الاستخلاص قد يعطي قيمًا للجهد الأسموزي مختلفة كما سيتبين من الأمثلة لاحقاً. أضعف إلى ذلك أن العصير الخلوي قد يحدث له بعض التغير ب مجرد استخلاصه وبالتالي تتغير

قيمة الجهد الأسموزي. وعلى أية حال هناك شعور عام بأن مصدر الخطأ في تقدير قيم الجهد الأسموزي للعصير الخلوي مرجعه التلوث بمواد الجدر الخلوية التي لا تساهم في الجهد الأسموزي الحقيقي للخلية أو مواد السيتوبلازم إذا كانت الدراسة محدودة على الفجوة فقط.

### ٣- طرق قياس ضغط الامتلاء


يعد قياس ضغط الامتلاء للخلية في النباتات الراقية من أحد الأمور الخامسة لدراسة العلاقات المائية للنبات وبالتالي تقييم المقترنات الخاصة بانتقال الماء في النبات، ولكن هذا المعامل المهم يعتبر إلى حد قريب من أصعب المعاملات قياساً في العلاقات المائية. ومن الناحية النظرية يمكن قياس ضغط الامتلاء بطريقة مباشرة على أنه ضغط هيدروستاتيكي حقيقي عن طريق استعمال مقياس للضغط يتناسب وحجم النباتات، ولكن من الناحية التطبيقية القصور في التقنية - كما يعزى - حال دون ذلك في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي.

وكانت الطريقة الشائعة هي استخدام العلاقة بين الجهد الكلي والجهد الأسموزي وجهد الضغط حيث عند قياس المعاملين الأولين يمكن استنتاج الأخير، ولكن هذا النهج يكون صحيحاً لو كانت القياسات دقيقة وغير تقريبية للمعاملين الأولين كما سبق عند ذكر بعض مصادر الأخطاء في طرق قياس الجهد الكلي والجهد الأسموزي. على أية حال فإن هذا النهج أدى إلى حصول بعض الباحثين على قيم سالبة لضغط الامتلاء وبالطبع تمثل القيم السالبة حالة ذبول وليس حالة امتلاء، ومن القيم التي نشرت ما يستدل منه على أن الخلية لا يمكن أن تحمل مثل هذه الضغوط لمثل ما نشره تيورين (Tyurine, 1957) عن

وجود ضغط امتلاء في نبات (*Artemisia sp.*) يتراوح ما بين -١٠ إلى -١٥ ميجاباسكال، ولذا فإن هذا النهج يجب أن لا يتبع خاصة عند الحصول على قيم سالبة. وقد توصل العالم تايри (Tyree, 1976) من تحليله لنتائج تجاريته باستخدام وعاء الضغط بأنه ليس هناك من دليل على وجود ضغط امتلاء سالب في الخلايا النباتية وأن ما يبدو من قيم سالبة ما هو إلا نتيجة لأخطاء في التجارب، أما أوعية الخشب فقد يكون فيها ضغط سالب.

من المحاولات التي تمت لتقدير ضغط الامتلاء محاولة قياس حجم الخلية وتغييره، ومن علاقة الحجم بالضغط تقدر قيمة ضغط الامتلاء ولكن القيم التي توافرت تعتبر تقريرية نظراً للصعوبة في قياس حجم الخلية حيث ينعكس ذلك على قلة البحوث في هذا المضمار. هناك محاولة جادة وجديدة في معالجتها للمشكلة وهي ما قام به العالم فيرجن (Virgin, 1955) باستعمال تذبذب الطنين والتي سبقت الإشارة إليها في طرق قياس الجهد الأسموزي، ولكن تبين أن العلاقة بين تذبذب الطنين وضغط الامتلاء غير تناسبية لهذا فإن التقدير لضغط الامتلاء بهذه الطريقة تقريري، أيضاً.

بدأت محاولة قياس جهد الامتلاء مباشرة على خلايا كبيرة كطحلب ناتيلا (*Nitella*) بواسطة العالمين جرين وستانتون (Green and Stanton, 1967) 1967 باستخدام أنبوبة شعرية دقيقة (قطرها نحو ٤٥ ميكرومتر) وهذه الأنبوة مغلقة من طرف ومنفتحة من الطرف الآخر الذي يكون مستدقاً وبذا فهذه الأنبوة تعمل عمل المانوميتر الذي يراقب بواسطة مجهر ضوئي، وعند غمر الأنبوة في الماء تدخل كمية قليلة من الماء نتيجة للتتوتر السطحي مع الطرف المستدق الذي عند غرزه في الخلية يعمل ضغط الامتلاء على إزاحة هذه



الشكل رقم (٤-٤). طريقة جرين وستانتون لقياس ضغط الامتلاء في خلايا الطحلب نايتس، ويساوي في هذه الحالة -٥١،٠ ميجاباسكال. يمثل الرسم البياني العلاقة بين ضغط الامتلاء والجهد الأسموزي للمحلول الخارجي حيث البلزمة المؤقتة عند -٥٣،٠ بينما رؤبة البلزمة بالجهر عند -٥٧،٠ ميجاباسكال.

المصدر: (Green and Stanton, 1967)

الكمية داخل الأنبوة حيث ضغط على الهواء الداخلي في الأنبوة ويقاس الحجم النهائي ومن ثم يناسب هذا الحجم إلى الحجم الأصلي للاستدلال على مقدار ضغط الامتلاء ويبيّن الشكل رقم (٤-٤) رسمًا تخطيطيًّا لهذه الطريقة النتائج مبنية على رسم بياني كنسبة إلى جهد الضغط. إن نقطة الضعف في مثل هذه الطريقة هي أنه بازدياد الضغط على فقاعة الهواء في المانوميتر فإن جزءاً

من الغاز المضغوط يذوب في السائل وبالتالي يزيد من نسبة الخطأ علاوة على أن هذه الطريقة لا تطبق على خلايا النباتات الراقية نظراً لصغر حجمها (القطر نحو ٢٥ - ٣٥ ميكرومتر).


من هنا فإن مسبر الضغط لخلايا الطحالب الكبير، الذي سبق ذكره في قياس النفاذية يعتبر خطوة في الطريق الصحيح للوصول إلى طريقة مباشرة لقياس ضغط الامتلاء. وفعلاً عمل مسبر الضغط ٢ (Hüsken, et al., 1978). يمكن قياس الضغط الميدروستاتيكي لخلايا النباتات الراقية مباشرة بهذه الطريقة ويمكن تتبع أثر التغير في الضغط آلياً (بتعديل موقع الزيت في الأنبوية الشعرية الدقيقة كما سبق شرحه) وتأثير هذا التغير في بعض العوامل الأخرى مثل مرونة الجدار والنفاذية ومعدل تدفق الماء. ارجع للشكل رقم (٤-١٣) حيث تبين أجزاء هذا المسبر في الرسم التخطيطي. يلاحظ أنه من الممكن متابعة أو تسجيل الضغط لفترات طويلة (٥ ساعات) بدقة تتراوح ما بين  $10 \times 10^{-3}$  إلى  $10 \times 5^{-3}$  ميجاباسكال. لقد انتشر استعمال هذا الجهاز في كثير من الدراسات (انظر الفقرة ٤-٧ حول بعض الأمثلة لجهد الماء ومكوناته) في فترة وجيزة مما يدل على أن المحاولة تستحق الاهتمام وأن هذا العامل مهم في مجال العلاقات المائية.

هناك اقتراح آخر نشره أخيراً زيرمان، في هس肯 وأخرين ١٩٧٨م (Hüsken, et al., 1978) لقياس جهد الضغط أو ضغط الامتلاء بواسطة قياس التغير في حجم فقاعة هوائية يتم إدخالها إلى الخلية النباتية ولكن الطريقة لازالت في طور الاقتراح والصعوبات التقنية تبدو كبيرة ويطلب تداولها واستعمالها دقة فنية كبيرة كما ذكر صاحب الاقتراح.

#### (٤-٨) أمثلة لمدى جهد الماء في النبات

في الجزء السابق من هذا الفصل ذكرت بعض طرق قياس جهد الماء ومكوناته وكذلك بعض المعاملات ذات العلاقة بالجهد أو أحد مكوناته دون إعطاء أمثلة للمدى الذي قد تصل إليه هذه القيم إلا نادراً، وفي هذا الجزء محاولة لذكر بعض القيم إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن القيم المنشورة ليست متفاوتة والفارق بالطبع أساسية بين الأنواع النباتية إلا أنه في الوقت نفسه تعتبر هذه الفروق انعكاساً للظروف البيئية والتي يجب تحديدها تحديداً دقيقاً ما أمكن ذلك وخاصة عند مقارنة الأنواع النباتية أو أي عامل آخر.

بما أن جهد الماء في النبات يعد مقياساً للحالة الانتقالية للماء في النبات في طريقه من التربة إلى الهواء لذا فإن جهد الماء غير ثابت بل هو في حالة مستمرة من التغير نتيجة لتأثير بعض العوامل والتي من أبرزها العوامل البيئية. فمثلاً في يوم صاف يتغير جهد الماء من أكبر قيمة له قبل شروق الشمس إلى أصغر قيمة له بعد الظهر ثم يعود إلى قيمته العالية أثناء الليل وهذا بالطبع يتظاهر مع المسار الزمني للنبع. ويتأثر الجهد الكلي بعوامل أخرى كالإجهاد المائي ودرجة الحرارة ومحتوى التربة من الماء والتغيرات الداخلية للجهد الأسموزي وموقع أخذ العينة من النبات إلى غير ذلك. ومع ذلك فيمكن التعميم بأن التغيرات الدورية لفتح التغور وغلقها تحت ظروف بيئية ثابتة تنطبق أيضاً على تغير جهد الماء ولذا فإن أي عامل قد يؤثر في دورة فتح التغور وغلقها قد يكون له تأثير مشابه في جهد الماء. لقد أورد العلامة هالفورسن وبأثنين ١٩٧٤ م (Halvorson and Patton, 1974) تغيرات موسمية لجهد الماء لبعض النباتات الصحراوية كما قيست بواء الضغط (الشكل رقم ٤-٤).



الشكل رقم (٤-٤). منحنيات أدنى وأعلى قيمة سنوية (١٩٦٨-١٩٦٩) لجهد الماء الكلي لبعض الشجيرات الصحراوية في أريزونا مقارنة بكمية المطر الساقطة (الخطوط الراسية على الإحداث الأفقي). و (*Larrea*.....) و (*Franseria* \_\_\_\_\_) و (*Cercidium* -----).

المصدر: (Halvorson and Patton, 1974)

إن جهد الماء الكلي لأي نبات مختلف في قيمته، فقد يتراوح من أعلى قيمة له- وقد تقارب الصفر ولكن المحتمل أن لا تكون صفرًا حتى في حالة الإدماع- إلى أدنى قيمة له وقد تكون أقل من -١٠ ميجاباسكال والنباتات الصحراوية في الغالب هي السائدة في كون أدنى قيمة لجهد الماء توجد بها. تتميز الصحراء، عموماً، بكثرة النباتات الحولية ولكنها لم تدرس كثيراً، إلا أن العالم إهليرنجر وآخرين (Ehleringer et. al., 1979) أوردوا أن جهد الماء للنباتات الحولية (*Camissonia calviformis*) يساوي -١ ميجاباسكال.

وكأمثلة لقيم الجهد الكلي فالجدول التالي (الجدول رقم ٤-٥) يبين

أدنى قيمة سجلت لجهد الماء في بعض النباتات الصحراوية إما بطريقة وعاء الضغط وإما بسيكروميترا المزدوج الحراري ما لم يذكر خلاف ذلك.

الجدول رقم (٤ - ٥). أدنى قيمة لجهد الماء في بعض النباتات الصحراوية.

اسم النبات العلمي	الموقع	جهد الماء (ميجاباسكال)
<i>Artemisia herba-alba</i>	صحراء النقب (فلسطين)	١٦,٣
<i>Ceratoides (Eurotia) lantana</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	١٢,٠
<i>Atriplex confertifolia</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	١١,٤
<i>Reaumura negerensis</i>	صحراء النقب (فلسطين)	١٠,٨
<i>Atriplex corrugata</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	١٠,٧
<i>Atriplex nuttallii</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	١٠,٣
<i>Zygophyllum dumosum</i>	صحراء النقب (فلسطين)	٨,٨
<i>Franseria deltoidea</i>	صحراء سونورا	٨,٥
<i>Chrysothamnus greenei</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٨,٤
<i>Larrea divaricata</i>	كاليفورنيا	٨,٢
<i>Hammada scoparia</i>	صحراء النقب (فلسطين)	٨,٠
<i>Atriplex (Grayia) spinosa</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٧,٩
<i>Suaeda depressa</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٧,٨
<i>Eriogonum fasciculatum</i>	صحراء سونورا	٧,٦

## تابع - الجدول رقم (٤ - ٥).

اسم النبات العلمي	الموقع	جهد الماء (-مي جاباسكار)
<i>Krameria grayi</i>	صحراء سونورا	٧,٤
<i>Sarcobatus vermiculatus</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٦,٣
<i>Simmondsia chinensis</i>	صحراء سونورا	٦,٢
<i>Artemisia tridentata</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٦,٠ إلى ٧,٠
<i>Juniperus californica</i>	كاليفورنيا	٥,٩
<i>Atriplex polycarpa</i>	كاليفورنيا	٥,٥
<i>Suaeda fruticosa</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٥,٣
<i>Larrea tridentata</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٥,١ إلى ٦,٥
<i>Ambrosia dumosa</i>	صحراء موهيف	٥,٠
<i>Tetradymia spinosa</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٥,٠
<i>Acacia greggii</i>	صحراء سونورا	٤,٨
<i>Krameria parvifolia</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٤,٨ إلى ٧,٢
<i>Viguiera tomentosa</i>	صحراء باها (كاليفورنيا)	٤,٦
<i>Distichlis spicata</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٤,٦
<i>Prosopis juliflora</i>	صحراء كولورادو ♦♦	٤,٥
<i>Lycium pallidum</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٤,٤ إلى ٥,١
<i>Sarcobatus vermiculatus</i>	صحراء الحوض الكبير (واشنطن)	٤,٤

تابع الجدول رقم (٤ - ٥).

اسم النبات العلمي	الموقع	جهد الماء (-ميجاباسكال)
<i>Atriplex hymenelytra</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٤,٢
<i>Lycium andersonii</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٤,٢ إلى ٥,٢
<i>Cercedium microphyllum</i>	صحراء سونورا	٣,٦
<i>Tidestromia oblongifolia</i>	صحراء موهيف (كاليفورنيا)	٢,٥
<i>Fouquieria splendens</i>	كاليفورنيا	١,٩
<i>Opuntia basilaris</i>	صحراء كولورادو	١,٨

\* لمزيد من المعلومات عن ظروف التجارب يرجع للمراجع الأصلية في ريتشر (Ritchter, ١٩٧٦ م).

.(MacMahon and Schimpf, ١٩٨١ م) و McKaughan و Shimpf (1981).

\*\* تم القياس بطريقة تبادل السائل (نقطة الاتزان مع السائل).

من الملاحظ أن القيم المذكورة في الجدول أعلى و خاصة المنخفضة جدا قد لا تكون في المدى الذي يمكن الاعتماد عليه باستعمال المزدوجات الحرارية أو وعاء الضغط أي أن الدقة في القياس بهذه الأجهزة في هذا المدى قد لا تكون كافية.

أما أدنى قيمة سجلت لجهد الماء في نباتات تتعرض لفترات جفاف ملحوظة في حين مثلاً لها الجدول التالي (الجدول رقم ٤-٦).

الجدول رقم (٤-٦) أدنى قيمة لجهد الماء في النباتات التي تتعرض لفترات جفاف ملحوظة <sup>(\*)</sup>.

الاسم العلمي للنبات	الطريقة	الموقع	جهد الماء (ميجاباسكال)
<i>Juniperus phoenicea</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٧,٠
<i>Acacia harpophylla</i>	وعاء الضغط	أستراليا	٦,٠
<i>Hippocratea comosa</i>	وعاء الضغط (في المعمل)	ألمانيا	٥,٦
<i>Amelanchier ovalis</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٥,٥
<i>Cornus mas</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٥,٢
<i>Rosmarinus officinalis</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٤,٨
<i>Astrebla lappacea</i>	وعاء الضغط (في المعمل)	كويزتلاند	٤,٨
<i>Pyrus amygdaliformis</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٤,٥
<i>Juniperus ozycedrus</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٤,٤
<i>Quercus coccifera</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٤,٤
<i>Acer monspessulanum</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٤,١
<i>Quercus douglasii</i>	وعاء الضغط (قبل شروق الشمس)	كاليفورنيا	٤,١
<i>Quercus agrifolia</i>	وعاء الضغط (قبل شروق الشمس)	كاليفورنيا	٣,٧
<i>Lavandula latifolia</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٣,٧
<i>Buxus sempervirens</i>	وعاء الضغط	فرنسا	٣,٤
<i>Prosopis glandulosa</i>	وعاء الضغط	تكساس	٣,٢

\* كما في الجدول رقم (٤-٥).

يوضح الجدولان السابقان الفروق في أدنى قيمة لجهد الماء في نباتات مختلفة طبقاً لمكان نموها حيث تتعرض النباتات لانخفاض في جهد الماء في التربة. وبالمثل فالنباتات التي تنمو على شواطئ البحار فيما يعرف بنباتات مقابر الإنسان مثل نبات الشورى (أو نبات ابن سيناء) تتعرض جذورها لجهود منخفضة (جهد ماء البحر يتراوح ما بين ٢,٤ إلى ٢,٦ ميجاباسكال) وقد درس العالم شولاندر (Scholander, 1968) قيم جهد الضغط في الخشب ونشر النتائج المدونة في الجدول رقم (٤-٧) حيث تدل على الجهد الكلي للماء.

الجدول رقم (٤-٧). أدنى قيمة لجهد ضغط الخشب (= الجهد الكلي) في نباتات مقابر الإنسان والتي تنمو على شواطئ البحار مقيسة بوعاء الضغط .(Scholander, 1968)

اسم النبات العلمي	الجهد (- ميجاباسكال)
<i>Sonneratia alba</i>	٥,٧
<i>Avicennia marina</i>	٥,٤
<i>Aegialitis annulata</i>	٥,٢
<i>Aegiceras corniculatum</i>	٥,٢
<i>Ceriops tagal</i>	٥,٠
<i>Osbornia octodonta</i>	.٥,٠
<i>Lumnizera littorea</i>	٤,٨
<i>Excoecaria agallocha</i>	٣,٧

وبالمثل حظيت الأشجار والأعشاب في البيئات الرطبة بدراسة جهدها المائي. والجدول رقم (٤-٨) يبين أدنى قيم لجهد الماء في بعض الأشجار مع إيضاح موقع أخذ العينة.

الجدول رقم (٤-٨). أدنى قيمة لجهد الماء الكلي في النباتات الخشبية التي تنمو في مناطق رطبة بطريقة وعاء الضغط ما عدا النوع الأخير فبطريقة تبادل السائل.\*

الاسم العلمي للنبات	ارتفاع نقطة أخذ العينة	الموقع	جهد الماء (-ميجباسكال)
<i>Malus domestica</i>	٩٥	إنجلترا	٢,٦
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	٢٥	النمسا	٢,٥
<i>Picea abies</i>	١٩	النمسا	٢,٢
<i>Pyrus communis</i>	٩٤	أستراليا	٢,١
<i>Taxus baccata</i>	٣	النمسا	٢,٠
<i>Prunus serotina</i>	٩٦	فرجينيا الغربية	٢,٠
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	٢٥	أوريجون	٢,٠
<i>Pinus resinosa</i>	٧	ميسيسوتا	١,٩
<i>Pinus contorta</i>	٩٦	كولورادو	١,٩
<i>Betula pendula</i>	١٢	النمسا	١,٩
<i>Vitis vinifera</i>	٩٢	أستراليا	١,٩
<i>Quercus prinus</i>	٩٦	فرجينيا الغربية	١,٨
<i>Picea sitchensis</i>	٦	سكوتلاندا	١,٨
<i>Pinus sylvestris</i>	١,٥	السويد	١,٧
<i>Quercus rubra</i>	٩٦	فرجينيا الغربية	١,٦

الجدول رقم (٤-٨).

الاسم العلمي للنبات	ارتفاع نقطة أخذ العينة	الموقع	جهد الماء (-ميجاباسكال)
<i>Tsuga canadensis</i>	٠,٧	كونيتيكت	١,٦
<i>Camellia sinensis</i>	٢	كينيا	١,٥
<i>Phoenix sylvestris</i>	٦	الهند	١,٥

❖ كما في الجدول رقم (٤-٥).

؟ إشارة الاستفهام تدل على أن القيمة تقريرية.

أما الأعشاب فقيم الجهد الكلي مبينة في الجدول رقم (٤-٩) حيث يوضح الجدول، أيضاً، البيئة والموقع التي نمت عليها تلك النباتات.

الجدول رقم (٤-٩). أدنى قيم للجهد الكلي لبعض النباتات العشبية\*.

الاسم العلمي للنبات	الموقع أو البيئة	الطريقة	الجهد الكلي (-ميجاباسكال)
<i>Phragmites communis</i>	ماء بحيرة	وعاء الضغط	٤,٣
<i>Triticum aestivum</i>	تربيه جافة	المزدوج الحراري	٣,١
<i>Hordeum vulgare</i>	محلول (- ٢ ميجاباسكال)	المزدوج الحراري	٢,٩
<i>Ambrosia trifida</i>	تربيه جافة	المزدوج الحراري	٢,٧
<i>Phaseolus vulgaris</i>	محلول (- ٠,٤ ميجاباسكال)	المزدوج الحراري	٢,٦
<i>Triticum durum</i>	محلول مغذي (- ٠,٠٠٢ ميجاباسكال)	وعاء الضغط	٢,٥
<i>Zea mays</i>	تربيه شبه جافة	وعاء الضغط	٢,٢

تابع الجدول رقم (٤-٩) \*

الاسم العلمي للنبات	الموقع أو البيئة	الطريقة	الجهد الكلي (-ميجاباسكال)
<i>Sorghum bicolor</i>	تربيه شبه جافة	وعاء الضغط	٢,١
<i>Solanum tuberosum</i>	تربيه شبه جافة	المزدوج الحراري	٢,٠
<i>Nicotiana tabacum</i>	تربيه جافة	وعاء الضغط	٢,٠
<i>Lolium perenne</i>	تربيه جافة	وعاء الضغط	١,٩
<i>Vicia faba</i>	تربيه جافة	وعاء الضغط	١,٦
<i>Cardaria draba</i>	تربيه مروية	وعاء الضغط	١,٥
<i>Beta vulgaris</i>	تربيه جافة	المزدوج الحراري	١,٤

\* كما في الجدول رقم (٤-٥).

الجداول السابقة تغطي معظم النباتات في بيئات مختلفة ويلاحظ أن أقل جهد للماء في النباتات الصحراوية أو النباتات التي تنمو على تربة تتعرض لفترات جفاف. أما النباتات التي لها آليات خاصة للحصول على الماء كوسيلة لتفادي الجفاف مثل تعمق الجذور أو سقوط الأوراق أو تكون أنسجة عصيرية فإنها تميز بقيم جهد عالية نسبياً، أما النباتات التي ليس لها مثل هذه الآلية فإن قيم الجهد تقارب قيم جهد الماء للنباتات الصحراوية. من هنا فإن أدنى قيم لجهد الماء في هذه الجداول تعكس ظروف نمو تلك النباتات أما الفروق بين جهود الماء للنباتات التي تنمو في مكان واحد فهي فروق تعكس العوامل الداخلية للنباتات التي تؤثر في الجهد كالارتفاع مثلاً.

أما الجهد الأسموزي فليس هناك طريقة مثالية لقياسه داخل النبات وفي الغالب كثير من المحاولات تؤدي إلى تغيير الجهد الأسموزي عن قيمته الأصلية.

ويتراوح الجهد الأسموزي عند قياسه بالطرق السابقة الذكر ما بين -١،٠ ميجاباسكال في النباتات المائية إلى نحو -٢٠،٠ ميجاباسكال في النباتات الملحيّة ولو أن القيم التي تميز بكونها ذات سالبية عالية مشكوك في أمرها لأنّه قد يتلوث العصير المستخلص بالبلورات الملحيّة على الأوراق كما سبق التنويه عند ذكر الجهد الكلّي. من هنا يمكن القول بأنّ الجهد الأسموزي للنباتات الملحيّة يتراوح ما بين -٥،٠ ميجاباسكال إلى -٨،٠ ميجاباسكال أمّا العصير الخلوي للنباتات الأخرى فيتراوح جهد الأسموزي ما بين -٤،٠ ميجاباسكال إلى -٢،٠ ميجاباسكال وبالطبع فالقيمة تعتمد على العوامل المؤثرة فيه، ومنها بجانب ما ذكر من عوامل تؤثّر في الجهد الكلّي كون النبات في حالة نمو أو سكون والأوراق الصغيرة غالباً أكثر سالبية في قيمة الجهد الأسموزي وكذلك الجذور. يتغيّر جهد خلاياها الأسموزي بتغيّر محتوى التربة في الماء. على أية حال فإن الجدول رقم (٤-١٥) يوضح أدنى قيمة للجهد الأسموزي لبعض النباتات الصحراوية.

الجدول رقم (٤-١٥). أدنى قيمة للجهد الأسموزي في بعض النباتات الصحراوية\*. .

الاسم العلمي للنبات	الجهد الأسموزي (-ميجاباسكال)
<i>Artemisia herba-alba</i>	٩,٢
<i>Zygophyllum dumosum</i>	٧,٣
<i>Larrea divaricata</i>	٥,٥
<i>Franseria deltoidea</i>	٥,٣
<i>Atriplex polycarpa</i>	٥,٣
<i>Simmondsia chinensis</i>	٤,٩

## تابع - الجدول رقم (٤-١٠).

الاسم العلمي للنبات	الجهد الأسموزي (-ميجاباسكال)
<i>Prosopis juliflora</i>	٤,١
<i>Cercidium microphyllum</i>	٣,٧
<i>Fouquieria splendens</i>	٢,١
<i>Opuntia spp.</i>	٠,٩ إلى ١,٦

\* كما في الجدول رقم (٤-٥).

أما النباتات الأخرى، فهناك الكثير من القياسات المتباعدة تبعاً لطريقة القياس وال المجال لا يسمح بذكرها جميعاً فللمزيد عن هذه البيانات انظر والتر ١٩٦٠ م (Walter, 1960)، والجدول التالي (الجدول رقم ٤-١١) يعطي مثلاً بعض النباتات المختلفة.

الجدول رقم (٤-١١). بعض قيم الجهد الأسموزي في نباتات مختلفة<sup>(\*)</sup>.

الاسم العلمي للنبات	الجهد الأسموزي (-ميجاباسكال)
<i>Allenrolfea occidentalis</i>	٨,٩
<i>Picea pungens</i>	٥,٢
<i>Citrus reticulata</i>	٤,٨
<i>Salix babylonica</i>	٣,٦
<i>Populus deltoides</i>	٢,١
<i>Quercus alba</i>	٢,٠
<i>Helianthus annuus</i>	١,٩

تابع الجدول رقم (٤-١١).

الاسم العلمي للنبات	الجهد الأسموزي (-ميجاباسكال)
<i>Acer rubrum</i>	١,٧
<i>Nymphaea odorata</i>	١,٥
<i>Poa pratensis</i>	١,٤
<i>Taraxacum officinale</i>	١,٤
<i>Stellaria media</i>	٠,٧٤
<i>Zebrina pendula</i>	٠,٤٩

❖ يرجع لسالسburri ورس ١٩٧٨ م (Salisbury and Ross, 1978) للحصول على مزيد من البيانات والمراجع.

أما جهد الضغط (ضغط الامتلاء) فهو قيمة عالية نسبياً وقد تقارب ٥ ميجاباسكال في الخلايا البرنسيمية و ١,٢ ميجاباسكال في خلايا النسيج التمثيلي و ١,٥ ميجاباسكال في الأنابيب الغربالية في اللحاء ولكن القيمة بالطبع غير ثابتة وتعتمد على علاقات الخلية المائية إجمالاً. وللمقارنة بين هذه القيم والضغوط المختلفة لكثير من النظم راجع الجدول رقم (٢) من الملحق رقم (٤). إلا أنه تجدر الإشارة أن من المشكوك فيه استنتاج قيمة ضغط الامتلاء من معادلة الجهد الكلي وخاصة إذا كان هناك مصدر خطأ في تقدير الجهد الأسموزي، لذا فإن أفضل طريقة هي قياس ضغط الامتلاء مباشرة.

إن تغير ضغط الامتلاء في الخلية يقترب عادة بمعاملات نقل الماء إلى الخلية وهذه المعاملات تشتمل على التوصيلية الهيدروليكيّة (النفاذية) للغشاء الخلوي ( $L_p$ ) ومعامل مرونة الجدار الخلوي ( $\epsilon$ ) ومعامل الإرجاع (الاختيارية) لكل خلية

(٥) وكذلك التوصيلية الهيدروليكيّة للمسافات خارج المادة الحية (Apoplast). وتتراوح قيمة ( $L_p$ ) ما بين  $10^{-10}$  إلى  $10^{-11}$  سم / ثانية / ميجاباسكال طبقاً للطريقة المستعملة والنموذج المفترض للنقل عند حساب القيمة، أما قيمة معامل مرونة الجدار فالجدول رقم (٤-١٢) يبين قيمته طبقاً للطريقة المستخدمة سواءً أكان معامل المرونة للخلية (٤) أو متوسط معامل مرونة خلايا النسيج (٤). ولمزيد من النقاش عن هذا المعامل وكثير من ظروف التجارب ومراجع أخرى يرجع إلى زيمermann وستودل ١٩٧٨ م (Zimmermann and Steudle, 1978).

الجدول رقم (٤-١٢). معامل مرونة الجدار عند مختلف الضغوط للنباتات الراقية (Zimmermann \* and Steudle, 1978)

الاسم العلمي للنبات	معامل المرونة (ميجاباسكال)	الضغط (ميجاباسكال)	النسيج	الطريقة
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	٠,٥ ١١-٥	صفر ٠,٤-٠,٣	خلية غدية	مسير الضغط ١
<i>Allium cepa</i>	٠,٢	كل القيم	خلية بشرة	قوة الضغط الخارجي
<i>Gossypium hirsutum</i>	١,٥ ٦,٠	٠,٢> ٠,٢<	نسيج ورقة	الطريق السيكريوميتيرية
<i>Lotus corniculatus</i>	٠,٦٣ ٦,٠	٠,٢> ٠,٢<	نسيج ورقة	الطريق السيكريوميتيرية
<i>Capsicum frutescens</i>	٠,٤٤ ٧,١	٠,٢> ٠,٢<	نسيج ورقة	الطريق السيكريوميتيرية
<i>Helianthus annuus</i>	١,٤ ٤,٧ ٠,٧٣	٠,٣٤> ٠,٣٤<	نسيج ورقة	الطريق السيكريوميتيرية

## تابع الجدول رقم (٤ - ١٢) .

الاسم العلمي للنبات	معامل المرونة (ميجاباسكال)	الضغط (ميجاباسكال)	النسيج	الطريقة
<i>Brassica napus</i>	٠,٩٥		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Zea mays</i>	١,٥٨		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Lycopersicon esculentum</i>	٢,١٥		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Gossypium barbadense</i>	٢,٩٦		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Ligustrum lucidum</i>	٢,٦٦		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Pennisetum typhoides</i>	٣,٣٤		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Acacia aneura</i>	٨,٤٣		نسيج ورقة	الطريقة السيكروميترية
<i>Ceratonia siliqua</i>	٤,٥-٣,٤ ١٣,٠-١٢,٠	منخفض القيمة عالي القيمة	نسيج ورقة	الازتان البحارى
<i>Platanus orientalis</i>	٣,٠-٢,٢ ١٠,٥-١٠,٠	منخفض القيمة عالي القيمة	نسيج ورقة	الازتان البحارى
<i>Atriplex halimus</i>	١,٦ ٥,٠	منخفض القيمة عالي القيمة	نسيج ورقة	الازتان البحارى
<i>Pigerodendron uvifera</i>	٢,٠-٠,٨ ١٢,٠-١٠,٠	نحو الصفر ١,٥-٠,٨	غصن	وعاء الضغط
<i>Podocarpus nudigenus</i>	صفر ١٢,٥	نحو الصفر ١,٠	مجموع خضري	وعاء الضغط

## تابع الجدول رقم (٤ - ١٢) .

الاسم العلمي للنبات	معامل المرونة (ميجاباسكال)	الضغط (ميجاباسكال)	النسيج	الطريقة
<i>Nothofagus betuloides</i>	١,٠٠-٠ ٨,٠	نحو الصفر ١,٥-٠,٨	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Pernettya macronata</i>	١,٠ ٣٠,٠	نحو الصفر ٢,٣	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Weinmannia trichosperma</i>	٠,٨ ١٠,٠	نحو الصفر ١,٨	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Abies concolor</i>	٣,٥ ٢٠,٠	نحو الصفر ١,٠-٠,٦	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Picea glauca</i>	٠,٢ ٧,٥	نحو الصفر ٧,٥	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Acer saccharum</i>	٠,٥ ١٥,٠-٦,٠	نحو الصفر ١,٥-٠,٨	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Populus balsamifera</i>	١,٢ ١٤,٠	نحو الصفر ١,٥-١,٠	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	١٧,٠	أعلى قيمة	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Ginkgo biloba</i>	٢٦,٠	أعلى قيمة	مجموع خضري	وعاء الضغط
<i>Picea sitchensis</i>	صفر ٢٩,٠	صفر ٢,٠	مجموع خضري	وعاء الضغط

❖ أعيد حساب بعض القيم مرة أخرى وليست القيم التي نشرها الباحث الأصلي التي يمكن الرجوع إليها حسب القائمة في المرجع العام.

من الجدول السابق يتضح أن معامل المرونة يعتمد اعتماداً كبيراً على ضغط الامتلاء ففي المدى من صفر إلى ٢٠، ميجاباسكال فالمعامل ذو قيمة صغيرة ولكن عند ضغط الامتلاء الكلي فإن معامل المرونة ذو قيمة تتراوح من ٥٠ إلى عدة مئات. إن هذه العلاقة بين معامل المرونة وضغط الامتلاء تستوجب الحذر في تفسير القيم المحسوبة بهذه الطرق لذا فإن القيم التي أوردها زيرمان وستودل (Zimmermann and Steudle, 1980) والتي يقاس فيها معامل المرونة مباشرة تبدو أقرب إلى الدقة من الطرق السابقة وهذه القيم مبينة ومقرونة بمعاملات نقل الماء إلى الخلية في الجدول التالي (الجدول رقم ٤-١٣) وقد أدرج العالمان المذكوران بعض القيم المستندة من هذه القياسات لكل من خلايا نباتات راقية وخلايا بعض الطحالب لغرض المقارنة.

الجدول رقم (٤-١٣) معاملات نقل الماء إلى الخلية في بعض النباتات الراقية وبعض الطحالب  
.(Zimmermann and Steudle, 1980)

الاسم العلمي للنبات	التصنيفية الميدروليكيّة سم/ثانية/بار	معامل مرونة الحدار (بار)	نصف الزمن لتبادل الماء (ثانية)	ضغط الامتلاء (ثانية)	حجم الخلية (نانولتر)	نوع الخلية
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	$6 \times 10^{-4}$	٥ ١١٠ - ٥٠	-٢٠٠ ٢٠٠٠	صفر ٤ - ٣	-٣٠٠ ٢٠٠	خلية غدية
<i>Capsicum annuum</i>	$7 \times 10^{-4}$	٥ - ٢ ٢٥ - ٥	٢٥٠ - ١٥٠	٠,٥ ٣,٥	١٥ - ٢	خلية تمثيلية من الشمرة

## تابع الجدول رقم (٤-١٣) .

الاسم العلمي للنبات	التصصيلية الميدروليكية سم/ثانية/بار	معامل مرنة الجدار (بار)	نصف الزمن لتبادل الماء (ثانية)	ضغط الامتداء (ثانية)	حجم الخلية (ناتولتر)	نوع الخلية
<i>Tradescantia virginiana</i>	$v = 10 \times 4 - 0,5$	١٠٠ - ٤٠	٣٥٠ - ٤٠	٥ - ٤	٠,٥٣ - ٠,١٧	خلية
	-٠,٢	٨٠ - ٥٠	٣٥٠ - ٤٠	٤,٥ - ٤	٠,١٨ - ٠,٠٥	بشرة
	$v = 10 \times 2,0$	١٤ - ٩	٨٠ - ٣٠	٣ - ٢	٠,٠٨ - ٠,٠٥	خلية
	$v = 10 \times 8,6 - 4$					مساعدة
<i>Chenopodium rubrum</i>	$v = 10 \times 2 - 1$	٢٠ - ٩	٢٥ - ١٥	٤ - ٢	٠,٧ - ٠,٠٨	خلايا
						مزروعة
						من نسيج
						تمثيلي
<i>Kalanchoe daigremontiana</i>	$v = 10 \times ..$	٥٠ - ١٠	١٠ - ٢	٣٠ - ١٥	٠,٦ - ٠,٤	خلايا
						ورقة
<i>Valonia utricularis</i>	$v = 10 \times 8 - 3$	٣٠	-٢٠٠	صفر	$v = 10 \times 25 - 1$	طحلب
		٦٠٠ - ١٢٠	٦٠٠	٤		بحري
<i>Nitella flexilis</i>	$v = 10 \times 5$	١٠٠ - ٥٠	٤ - ٢	صفر	$v = 10 \times 10 - 2$	طحلب
		٣٠٠ - ١٠٠		٤,٨		ماء
<i>Halicystis parvula</i>	$v = 10 \times ٣ - 1$	٢ - ١	-٢٥٠	٠,١	$v = 10 \times ٤ - ٣$	الطور
		١٥ - ٥	٣٥٠	٠,٩		الجاميتي

تجدر الإشارة بالنسبة لجدول رقم (٤-١٣) أن التوصيلية الهيدروليكيّة (النفاذية) قد تم حسابها من ثابت معدل تبادل الماء (نصف الزمن لتبادل الماء) بافتراض أن خلايا النسيج تسلك مسلك الخلية المنفردة (أي أنه لا تأثير للخلايا المجاورة).

وفي محاولة لمعرفة تأثير بعض الظروف المعملية في العوامل المذكورة في الجدول السابق وفي خلايا بشرة من نباتي (*Tradescantia virginiana*) و (*T. andersoniana*) قام توموز وآخرون (Tomos, et al., 1981) في ١٩٨١ م بقياس التوصيلية الهيدروليكيّة ومعامل مرونة الجدار بمبسط الضغط لأعمار مختلفة وللورقة المفصولة عن النبات أو المتصلة به والمحتوى المائي حيث تبين عدم تغيير هذه العوامل عن مداها تغيراً كبيراً أما درجة الحرارة فإن التوصيلية الهيدروليكيّة تزداد بقدر ٢ إلى ٤ عند رفع درجة الحرارة ١٠ درجات مئوية. أما مشيط التنفس (KCN) فليس له تأثير يذكر عند تركيز ١٪ مليجزيئي حجمي.