

### أفلام يكتب بها على الزجاج

اذب في صحن ٤ اجزاء من دفن الملك و ٢ من الشم و ٢ من شمع الفصل واضف الى مذوبها وات نشر كهارا اجراء من الرصاص الاحمر وجزءا من البرونزا وادم اجهاء ما بعد ذلك مثلا ثم صبها في انابيب صغيرة من الزجاج حجمها مثل حجم الرصاص وبنى بردت ادخلتها في انابيب صغيرة من الخشب ولبرها كما تبرى افلام الرصاص واكتب بها على الزجاج فترك اثرها عليه و

### نظيف الكوف

يُكَل لربة البيت ان نظف ما عندها من الكوف دون ان تلها ونفي عليها آثاراً هكذا ،  
تحاط بتراة النصار بحريق الشب الا يض وتد الكوف على العاج وبوضع خابها على خارجها  
وداخلها بفرشاة خشنة ثم يمسح عنها ويدرك عليها خالة جافة حتى نظيفها ومسح عنها بفرشاة ايضاً  
فنظف جيداً اذ لم تكون او ساخها في الاصل كثيرة جداً  
وإذا كان عليها دبوغ وبقع (طول) تزال عنها بدركها بشر الخبز المخصوص ومدقوق القسم  
الم gio لـ . ثم تدرك بغرفة نظيفة من الصرف مقطوعة في خليط الشب الا يض وترابة النصار  
المقدم ذكرها آننا

## باب الصناع

### التوتريش وخرافيا

التوتريش وخرافيا لحظة افرنجية مرکبة براد بها طبع الصور الشبيهة بطبعة الحجر وطريقة ذلك هي كالي : يرقى بطلحة من الورق الجيد الذي يستعمل في المنشورافيا عادة ويجب ان تكون سميكه خالية من الشتا والأولى ان تضع لهن التالية . ثم يدهن وجهها الصفيل بشاش المختطة الماطيرخ او بطريق دقيق المخططة وذلك بوضع الشتا الماطيرخ في انانه مربع ووضع الورقة على سطحه بجانب حتى لا يبني تحتها فتفاقع من الماء . ثم تُرْقَع وتلقي على وجهها اخر على مائنة نظيفة وترك حتى يجف الشتا عليها وبعد ذلك يصب عليها من مذوب يكرومات البرونزا حتى تشرب منه . و يجب ان يكون ذلك في غرفة سلامة ثم تُنْسَلَى في هذه الغرفة بدبوس وترك

حتى تجف . ثم توضع على بلاطة الليثغرافيا ووجهها المنسق إلى جهة البلاطة ونضفط جيداً بامرارها مراراً كثيرة تحت معدلة الآلة او تحت عارضها حسب نوع الآلة حتى تصلح جيداً ويجب ان يجري كل ذلك في الظلام . ثم توضع تحت الصورة السليمة في البرواز الاعيادي (شامي) وتعرض لنور الشمس حتى تصدر الاجراء المأذن إليها التمر من الصورة السليمة سراة ثانية . وتوضع بعد ذلك في مساطر متعددة من الماء حتى تصدر الاجراء التي لم يوزر فيها النور ايضاً ناصحة والتي أثر فيها ضوءه . وإن لم يصل إلى هذه النتيجة بالماء البارد يُستعمل الماء الدافئ أو الحار ثم تملأ حتى تجف وتوضع بعد ذلك على ظهر الماء وظهرها إلى أسفل حتى تقبل وتبسط على لوح من زجاج أو على بلاطة صفيحة ويزال عنها الماء الزائد بالورق الشاش ويداً المصطفى بالكحول الصرف ويصب على الورقة ويد عليها بقطعة قطن وينرك حتى يجف . ثم يزوج الخبر الليثغرافي بقابل من الأولين (Oleum) ويحيط على بلاطة وتدهن بوحدله (عبرة) خشبية ملائكة يضع الفلانيل فوقه نسخ من الخل (النطبقة) النطفي او الخبريري (ولا بد من تغيير هذا الشكل مراراً) وغمر الخلدة فوق الورقة وفي طبقة فلا يلتصق الخبر إلا بالاجراء السوداء منها فإذا صنف مكان آخر لمعدم نظافة يزال عنه باستفة مبلولة . ثم تجف الورقة بالورق الشاش وتُتنقل الصورة أو الكتابة عنها إلى بلاطة الليثغرافيا ويجري العمل كما هو معروف في طبع المحجر . هذا ولا بد بذلك من معرفة صناعة التوبوغرافيا والليثغرافيا

#### جدول الانسبة الصوفية مشتملاً

ذكرت جريدة الميكانيك اميركان ان الالمانيين يجررون على الطريقة الآتية لجعل الثياب الصوفية مشتملاً لا يترنح الماء وهي : يذوب ١٠٠ جزء من الشباشب الايفين و ١٠٠ جزء من الفراش وهو اجزاء من القين وجزءان من الزجاج القابل الذوبان . وذلك بأن يذوب الشباشب في مقدار متعدل من الماء الغالي وينفع الفراش في الماء البارد حتى يصافعه ورزو منه ثم يذوب بالحرارة . ثم يوضع القين والزجاج القابل الذوبان في مذوب الفراش ويجريkan ويفاض مذوب الشباشب الى الكل مساواً ويترك . ويترك الكل حتى يبرد فنصير لرجاً . ثم ي Rox كلو منه ويفلي على النار من ثلاثة ساعات في ١٠ لترات او ١٠ لترات من الماء وكل اقل الماء الغالي . يجبره بضاف اليه ماء جديداً قدر ما تغير عنده . وبعد انتهاء المدة المذكورة يترك حتى يبرد الى درجة ٨٠° سنهكراد ونفس فيه الثياب الصوفية وترك نصف ساعة . من الرمان ثم ترفع وتعلق حتى يفطر منها المسائل مدة بضم ساعات . ثم تشف وتعجاف على درجة ٥ من الحرارة ونکوي بمدما تجف بامرارها بين اسطوانتين حارتين فنصير مشتملاً ينذر الماء ولكن لا ينذر الماء . ويزد ثقباً عاكاً

## لهم الكهرباء

اذا اردت لعلم قطعة مكسورة من الكهرباء فادهن سطحي كرتها اللذين كانوا متصلين بقليل من زبيب الكتان المفلي واضغطها جيداً اباربطها بذرطة من الحديد واخيه على نار الفم فلتتصفا جيداً

## دهن القويا (الزنك)

امزج جزءاً من بشرات النحاس وجزءاً من كلوريد النحاس وجزءاً من كلوريد النوشادو وأندب هذه الأجزاء في ٦٤ جزءاً من الماء الذي أخفف اليوجزء من الخامش المبدر وكلوريد التجاري وادهن التوببا بهذا المذروب وبعد نحو عشرين ساعة يصير صالحاً لان يدهن باي دهان كان من الادهان الزيتية فلتتصق بوجهك

# باب الرياضيات

حل المالة الرياضية المدرجة في الجزء السادس وجده

ان الجسر الذي قطعه اب بـ د واقع عليه ضغط ٢٠ ندماً انكلزيه يعرف اذا كان يبقى نافقاً او يهدى او ينزل او يدور حول المحور ما يأتي نفرض ان

عرض الجسر	ص
ارتفاعه	وع
ارتفاع ضغط الماء	ور
نقل المتر المكعب من الماء المحاول مقدراً بالكيلو جرام	وم
نقل المتر المكعب من الطين	" "
عامل الثبات	وي

وحيث كان عرض الجسر مساوياً لارتفاع ضغط الماء في جذر ارتفاع ضغط الماء في نقل المتر المكعب من الماء في عامل الثبات مقسماً على ثلاثة امثال نقل المتر المكعب من الطين في ارتفاع الجسر يكون

$$ص = ر \cdot \frac{اربعين}{اربعين} \text{ وهي معادلة عرض الجسر}$$